Reverse Engineering для начинающих



Денис Юричев

Reverse Engineering для начинающих

Денис Юричев <dennis(a)yurichev.com>

@(§)(E)

©2013-2015, Денис Юричев.

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivs» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 3.0 Непортированная. Чтобы увидеть копию этой лицензии, посетите http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/.

Версия этого текста (10 октября 2015 г.).

Самая новая версия текста (а также англоязычная версия) доступна на сайте beginners.re. Версия для электронных читалок так же доступна на сайте.

Вы также можете подписаться на мой twitter для получения информации о новых версиях этого текста: @yurichev 1 , либо подписаться на список рассылки 2 .

Обложка нарисована Андреем Нечаевским: facebook.

¹twitter.com/yurichev

²yurichev.com

Внимание: это	сокращенная	LITE-версия!
---------------	-------------	--------------

Она примерно в 6 раз короче полной версии (~150 страниц) и предназначена для тех, кто хочет краткого введения в основы reverse engineering. Здесь нет ничего о MIPS, ARM, OllyDBG, GCC, GDB, IDA, нет задач, примеров, и т.д.

Если вам всё ещё интересен reverse engineering, полная версия книги всегда доступна на моем сайте: beginners.re.

ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление

3 Hello, world! 3.1.1 MSVC 3.2.1 MSVC — x86-64 3.2.1 MSVC — x86-64 3.3 Вывод 4 Пролог и эпилог функций 4.1 Рекурсия 5 Стек 5.1 Почему стек растет в обратную сторону? 5.2.1 Сохранение адреса возврата управления 5.2.2 Передача параметров функции 5.2.3 Хранение локальных переменных 5.2.4 x86: Функция alloca() 5.2.5 (Windows) SEH 5.2.6 Защита от переполнений буфера 5.2.7 Автоматическое освобождение данных в стеке 5.3 Разметка типичного стека 6 printf() с несколькими аргументами 6.1.1 x86: 3 ргументо 6.2. Вывод 6.3 Кстати 7 scanf() 7.1 Простой пример 7.1.1 06 указателях 7.1.2 x86 7.1.3 x64 7.2 Побальные переменные 7.1.1 MSVC: x86 7.2.2 MSVC: x64 7.3 Проверка результата scanf() 7.3.1 MSVC: x86 - 7.3.2 MSVC: x86 + Hiew	ı	Образцы кода	1
2.1 x86 3 Hello, world! 3.1 x86 3.1.1 MSVC 3.2 x86-64 3.2.1 MSVC — x86-64 3.3. Вывод 4 Пролог и эпилог функций 4.1 Рекурсия 5 Стек 5.1 Почему стек растет в обратную сторону? 5.2 Для чего используется стек? 5.2.1 Сохранение адреса возврата управления 5.2.2 Передача параметров функции 5.2.3 Хранение локальных переменных 5.2.4 x86: Функция alloca() 5.2.5 (Windows) SEH 5.2.6 Защита от переполнений буфера 5.2.7 Автоматическое освобождение данных в стеке 5.3 Разметка типичного стека 6 рг intf () с несколькими аргументами 6.1 x86 6.1.1 x86: Заргументов 6.2 Вывод 6.3 Кстати 7 scanf() 7.1 Простой пример 7.1.1 Об указателях 7.1.2 x86 7.1.3 x64 7.2 Плобальные переменные 7.2.1 MSVC: x86 7.2.1 MSVC: x86 7.2.1 MSVC: x86 7.3.1 MSVC: x86 7.3.2 MSVC: x86 + Hiew	1	Краткое введение в CPU	3
3.1 x86	2	Простейшая функция 2.1 x86	4
3.3 Вывод 4 Пролог и эпилог функций 4.1 Рекурсия 5.1 Почему стек растет в обратную сторону? 5.2 Для чего используется стек? 5.2.1 Сохранение адреса возврата управления 5.2.2 Передача параметров функции 5.2.3 Хранение локальных переменных 5.2.4 х86: Функция alloca() 5.2.5 (Windows) SEH 5.2.6 Защита от переполнений буфера 5.2.7 Автоматическое освобождение данных в стеке 5.3 Разметка типичного стека 6 printf() с несколькими аргументами 6.1 х86: 3 аргумента 6.1.2 х64: 8 аргументов 6.2 Вывод 6.3 Кстати 7 scanf() 7.1 Простой пример 7.1.1 Об указателях 7.1.2 х86 7.1.3 х64 7.2 Плобальные переменные 7.2.1 МSVC: х86 7.2.2 MSVC: х86 7.3.1 MSVC: х86 7.3.1 MSVC: х86 7.3.1 MSVC: х86 7.3.2 MSVC: х86 + Hiew	3	3.1 x86 3.1.1 MSVC 3.2 x86-64	5
4.1 Рекурсия 5 Стек 5.1 Почему стек растет в обратную сторону? 5.2 Для чего используется стек? 5.2.1 Сохранение адреса возврата управления 5.2.2 Передача параметров функции 5.2.3 Хранение локальных переменных 5.2.4 х86: Функция alloca() 5.2.5 (Windows) SEH 5.2.6 Защита от переполнений буфера 5.2.7 Автоматическое освобождение данных в стеке 5.3 Разметка типичного стека 6 printf() с несколькими аргументами 6.1 х86 6.1.1 х86:3 аргумента 6.1.2 х64:8 аргументов 6.2 Вывод 6.3 Кстати 7 scanf() 7.1 Простой пример 7.1.1 Об указателях 7.1.2 х86 7.1.3 х64 7.1 Простой пример 7.1.1 МSVC: х86 7.2.2 МSVC: х86 7.3.1 МSVC: х86 7.3.1 MSVC: х86 7.3.1 MSVC: х86 7.3.2 MSVC: х86 7.3.2 MSVC: х86 7.3.1 MSVC: х86 7.3.2 MSVC: х86 + Hiew			7
5.1 Почему стек растет в обратную сторону? 5.2 Для чего используется стек? 5.2.1 Сохранение адреса возврата управления 5.2.2 Передача параметров функции 5.2.3 Хранение локальных переменных 5.2.4 х86: Функция alloca() 5.2.5 (Windows) SEH 5.2.6 Защита от переполнений буфера 5.2.7 Автоматическое освобождение данных в стеке 5.3 Разметка типичного стека 6 printf() с несколькими аргументами 6.1 х86 6.1.1 х86: 3 аргумента 6.1.2 х64: 8 аргументов 6.2 Вывод 6.3 Кстати 7 scanf() 7.1 Простой пример 7.1.2 х86 7.1.3 х64 7.2 Глобальные переменные 7.2.1 МSVC: х86 7.3.2 МSVC: х86 7.3.1 МSVC: х86 7.3.2 MSVC: х86 + Hiew	4	Пролог и эпилог функций 4.1 Рекурсия	8
6.1 x86	5	5.1 Почему стек растет в обратную сторону? 5.2 Для чего используется стек? 5.2.1 Сохранение адреса возврата управления 5.2.2 Передача параметров функции 5.2.3 Хранение локальных переменных 5.2.4 х86: Функция alloca() 5.2.5 (Windows) SEH 5.2.6 Защита от переполнений буфера 5.2.7 Автоматическое освобождение данных в стеке	10 10 11 11 12 12
7.1 Простой пример 7.1.1 Об указателях 7.1.2 х86 7.1.3 х64 7.2 Глобальные переменные 7.2.1 MSVC: x86 7.2.2 MSVC: x64 7.3 Проверка результата scanf() 7.3.1 MSVC: x86 7.3.2 MSVC: x86 + Hiew	6	6.1 x86 6.1.1 x86: 3 аргумента 6.1.2 x64: 8 аргументов 6.2 Вывод	14 15 16
7.2.1 MSVC: x86	7	7.1 Простой пример 7.1.1 Об указателях 7.1.2 x86 7.1.3 x64	17 18 19
		7.2.1 MSVC: x86	20 21 22 24 25 26

ОГЛАВЛЕНИЕ	ОГЛАВЛЕНИ

	IABJIEF		JIJIABJIE	ПИІС
8		туп к переданным аргументам		27
	8.1	x86		
	0.0	8.1.1 MSVC		
	8.2	x64		
		8.2.1 MSVC		28
q	Fıııë	о возвращаемых результатах		30
		Попытка использовать результат функции возвращающей <i>void</i>		
		Что если не использовать результат функции?		
	7.2	com no nononescours pospilara, qyq		-
10		ратор GOTO		32
	10.1	Мертвый код		33
				- 4
11		овные переходы		34
	11.1	Простой пример		
	11 2	Вычисление абсолютной величины		
	11.2	11.2.1 Оптимизирующий MSVC		
	11 3	3 Тернарный условный оператор		
	11.5	11.3.1 x86		
		11.3.2 Перепишем, используя обычный if/else		40
	11.4	Поиск минимального и максимального значения		40
		11.4.1 32-bit		
	11.5	Вывод		
		11.5.1 x86		
		11.5.2 Без инструкций перехода		42
12		ch()/case/default		43
	12.1	Если вариантов мало		
		12.1.1 x86		
	122	12.1.2 Вывод		
	12.2	? И если много		
		12.2.1 х86		
	173	Б Когда много <i>case</i> в одном блоке		
	12.5	12.3.1 MSVC		
	174	Fall-through		
	12.1	12.4.1 MSVC x86		51
13	Цик			52
	13.1	. Простой пример		
		13.1.1 x86		
	473	13.1.2 Ещё кое-что		
	13.2	2 Функция копирования блоков памяти		
	177	13.2.1 Простейшая реализация		
	13.3	о объеми		34
14	Прос	стая работа с Си-строками		56
		strlen()		
		14.1.1 x86		
15		иена одних арифметических инструкций на другие		58
	15.1	Умножение		
		15.1.1 Умножение при помощи сложения		
		15.1.2 Умножение при помощи сдвигов		
	450	15.1.3 Умножение при помощи сдвигов, сложений и вычитаний		
	15.2	2 Деление		
		15.2.1 Деление используя сдвиги		61
16	Mace	СИВЫ		62
-0		. Простой пример		
	10.1	16.1.1 x86		
	16.7	? Переполнение буфера		
	_0.2	16.2.1 Чтение за пределами массива		
		16.2.2 Запись за пределы массива		
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		-

ОГЛ	ЛАВЛЕНИЕ	ОГЛАВЛ	ЛЕНИЕ
	16.3 Еще немного о массивах		. 68
	16.4 Массив указателей на строки		. 68
	16.4.1 x64		. 68
	16.5 Многомерные массивы		. 70
	16.5.1 Пример с двумерным массивов		. 70
	16.5.2 Работа с двухмерным массивом как с одномерным		. 72
	16.5.3 Пример с трехмерным массивом		. 73
	16.6 Вывод	· · · · ·	. 74
17	⁷ Работа с отдельными битами		75
-,	17.1 Проверка какого-либо бита		
	17.1.1 x86		
	17.1 Установка и сброс отдельного бита		
	17.2.1 x86		
	17.3 Сдвиги		
	17.4 Подсчет выставленных бит		
	17.4.1 x86		
	17.4.2 x64		
	17.5 Вывод		
	17.5.1 Проверка определенного бита (известного на стадии компиляции)		
	17.5.2 Проверка определенного бита (извеснного на стадии компиляции)		
	17.5.3 Установка определенного бита (задатного во время компиляции)		
	17.5.4 Установка определенного бита (заданного во время исполнения)		
	17.5.5 Сброс определенного бита (известного во время компиляции)		
	17.5.6 Сброс определенного бита (заданного во время исполнения)		
	17.3.0 Copoc dipedentinoro data (sagarmoro bo aperia actionicitari)		. 02
18	В Линейный конгруэнтный генератор		83
	18.1 x86		. 83
	18.2 x64		. 84
19	Э Структуры		86
	19.1 MSVC: Пример SYSTEMTIME		
	19.1.1 Замена структуры массивом		
	19.2 Выделяем место для структуры через malloc()		
	19.3 Упаковка полей в структуре		
	19.3.1 x86		
	19.3.2 Еще кое-что		
	19.4 Вложенные структуры		
	19.5 Работа с битовыми полями в структуре		
	19.5.1 Пример CPUID	· · · · · ·	. 94
20) 64-битные значения в 32-битной среде		98
20	·		
	20.1 Возврат 64-битного значения		
	20.1.1 x86		
	20.2 Передача аргументов, сложение, вычитание		
	20.3 Умножение, деление		
	20.3.1 x86		
	20.4 Сдвиг вправо		
	20.41 x86		
	20.5 Конвертирование 32-битного значения в 64-битное		
	20.5.1 x86		
	20.5.1 ×00		, 101
21	. 64 бита		102
	21.1 x86-64		. 102
II	Важные фундаментальные вещи		103
	? Представление знака в числах — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		105
23	3 Память		107

огл Ш	авление оглавление Поиск в коде того что нужно 108
24	Связь с внешним миром (win32) 24.1 Часто используемые функции Windows API 110 24.2 tracer: Перехват всех функций в отдельном модуле 111
	Строки 112 25.1 Текстовые строки 112 25.1.1 Си/Си++ 112 25.1.2 Borland Delphi 112 25.1.3 Unicode 113 25.1.4 Base64 116 25.2 Сообщения об ошибках и отладочные сообщения 116 25.3 Подозрительные магические строки 116
26	Вызовы assert() 117
27	Константы11827.1 Magic numbers11827.1.1 DHCP11927.2 Поиск констант119
28	Поиск нужных инструкций
29	Подозрительные паттерны кода 122 29.1 Инструкции XOR 122 29.2 Вручную написанный код на ассемблере 122
30	Использование magic numbers для трассировки 124
31	Прочее 125 31.1 Общая идея 125 31.2 Некоторые паттерны в бинарных файлах 125 31.3 Сравнение «снимков» памяти 126 31.3.1 Реестр Windows 127 31.3.2 Блинк-компаратор 127
IV	Инструменты 128
32	Дизассемблер 32.1 IDA
33	Отладчик 130
	33.1 tracer
34	Декомпиляторы 131
35	Прочие инструменты 132
V	Что стоит почитать 133
36	Книги13436.1 Windows13436.2 Си/Си++13436.3 x86 / x86-6413436.4 ARM13436.5 Криптография134
37	Блоги 37.1 Windows
38	Прочее 136

ОГЛАВЛЕНИЕ	ОГЛАВЛЕНИЕ
Послесловие	138
39 Вопросы?	138
Список принятых сокращений	141
Глоссарий	142
Предметный указатель	143
Библиография	145

ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие

У термина «reverse engineering» несколько популярных значений: 1) исследование скомпилированных программ; 2) сканирование трехмерной модели для последующего копирования; 3) восстановление структуры СУБД. Настоящий сборник заметок связан с первым значением.

Об авторе



Денис Юричев — опытный reverse engineer и программист. С ним можно контактировать по емейлу: **dennis(a)yurichev.com**, или по Skype: **dennis.yurichev**.

Отзывы о книге Reverse Engineering для начинающих

- «It's very well done .. and for free .. amazing.» Daniel Bilar, Siege Technologies, LLC.
- «... excellent and free» Pete Finnigan, гуру по безопасности Oracle RDBMS.
- «... book is interesting, great job!» Michael Sikorski, автор книги Practical Malware Analysis: The Hands-On Guide to Dissecting Malicious Software.
- «... my compliments for the very nice tutorial!» Herbert Bos, профессор университета Vrije Universiteit Amsterdam, соавтор *Modern Operating Systems (4th Edition)*.
- «... It is amazing and unbelievable.» Luis Rocha, CISSP / ISSAP, Technical Manager, Network & Information Security at Verizon Business.
- «Thanks for the great work and your book.» Joris van de Vis, специалист по SAP Netweaver & Security.
- «... reasonable intro to some of the techniques.» Mike Stay, преподаватель в Federal Law Enforcement Training Center, Georgia, US.
- «I love this book! I have several students reading it at the moment, plan to use it in graduate course.» Сергей Братусь, Research Assistant Professor в отделе Computer Science в Dartmouth College
- «Dennis @Yurichev has published an impressive (and free!) book on reverse engineering»⁷ Tanel Poder, эксперт по настройке производительности Oracle RDBMS.
- «This book is some kind of Wikipedia to beginners...» Archer, Chinese Translator, IT Security Researcher.
- «Прочел Вашу книгу отличная работа, рекомендую на своих курсах студентам в качестве учебного пособия». Николай Ильин, преподаватель в ФТИ НТУУ «КПИ» и DefCon-UA

Благодарности

Тем, кто много помогал мне отвечая на массу вопросов: Андрей «herm1t» Баранович, Слава «Avid» Казаков.

Тем, кто присылал замечания об ошибках и неточностях: Станислав «Beaver» Бобрицкий, Александр Лысенко, Shell Rocket, Zhu Ruijin, Changmin Heo.

Просто помогали разными способами: Андрей Зубинский, Arnaud Patard (rtp на #debian-arm IRC), Александр Автаев.

Переводчикам на китайский язык: Antiy Labs (antiy.cn) и Archer.

³twitter.com/daniel bilar/status/436578617221742593

⁴twitter.com/petefinnigan/status/400551705797869568

⁵reddi

⁶twitter.com/sergeybratus/status/505590326560833536

⁷twitter.com/TanelPoder/status/524668104065159169

ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Переводчику на корейский язык: Byungho Min.

Корректорам: Александр «Lstar» Черненький, Владимир Ботов, Андрей Бражук, Марк "Logxen" Купер, Yuan Jochen Kang, Mal Malakov, Lewis Porter, Jarle Thorsen.

Васил Колев сделал очень много исправлений и указал на многие ошибки.

За иллюстрации и обложку: Андрей Нечаевский.

И ещё всем тем на qithub.com кто присылал замечания и исправления.

Было использовано множество пакетов धТеХ. Их авторов я также хотел бы поблагодарить.

Жертвователи

Те, кто поддерживал меня во время написании этой книги:

2 * Oleg Vygovsky (50+100 UAH), Daniel Bilar (\$50), James Truscott (\$4.5), Luis Rocha (\$63), Joris van de Vis (\$127), Richard S Shultz (\$20), Jang Minchang (\$20), Shade Atlas (5 AUD), Yao Xiao (\$10), Pawel Szczur (40 CHF), Justin Simms (\$20), Shawn the ROck (\$27), Ki Chan Ahn (\$50), Triop AB (100 SEK), Ange Albertini (€10+50), Sergey Lukianov (300 RUR), Ludvig Gislason (200 SEK), Gérard Labadie (€40), Sergey Volchkov (10 AUD), Vankayala Vigneswararao (\$50), Philippe Teuwen (\$4), Martin Haeberli (\$10), Victor Cazacov (€5), Tobias Sturzenegger (10 CHF), Sonny Thai (\$15), Bayna AlZaabi (\$75), Redfive B.V. (€25), Joona Oskari Heikkilä (€5), Marshall Bishop (\$50), Nicolas Werner (€12), Jeremy Brown (\$100), Alexandre Borges (\$25), Vladimir Dikovski (€50), Jiarui Hong (100.00 SEK), Jim Di (500 RUR), Tan Vincent (\$30), Sri Harsha Kandrakota (10 AUD), Pillay Harish (10 SGD), Timur Valiev (230 RUR), Carlos Garcia Prado (€10), Salikov Alexander (500 RUR), Oliver Whitehouse (30 GBP), Katy Moe (\$14), Maxim Dyakonov (\$3), Sebastian Aguilera (€20), Hans-Martin Münch (€15), Jarle Thorsen (100 NOK), Vitaly Osipov (\$100), Yuri Romanov (1000 RUR), Aliaksandr Autayeu (€10), Tudor Azoitei (\$40), Z0vsky (€10), Yu Dai (\$10).

Огромное спасибо каждому!

mini-4aBO

Q: Зачем в наше время нужно изучать язык ассемблера?

А: Если вы не разработчик OC^8 , вам наверное не нужно писать на ассемблере: современные компиляторы оптимизируют код намного лучше человека⁹. К тому же, современные CPU^{10} это крайне сложные устройства и знание ассемблера вряд ли поможет узнать их внутренности. Но все-таки остается по крайней мере две области, где знание ассемблера может хорошо помочь: 1) исследование malware (*зловредов*) с целью анализа; 2) лучшее понимание вашего скомпилированного кода в процессе отладки. Таким образом, эта книга предназначена для тех, кто хочет скорее понимать ассемблер, нежели писать на нем, и вот почему здесь масса примеров, связанных с результатами работы компиляторов.

Q: Я кликнул на ссылку внутри PDF-документа, как теперь вернуться назад?

A: B Adobe Acrobat Reader нажмите сочетание Alt+LeftArrow.

Q: Я не могу понять, стоит ли мне заниматься reverse engineering-ом.

А: Наверное, среднее время для освоения сокращенной LITE-версии — 1-2 месяца.

Q: Могу ли я распечатать эту книгу? Использовать её для обучения?

A: Конечно, поэтому книга и лицензирована под лицензией Creative Commons. Кто-то может захотеть скомпилировать свою собственную версию книги, читайте здесь об этом.

Q: Я хочу перевести вашу книгу на другой язык.

А: Прочитайте мою заметку для переводчиков.

Q: Как можно найти работу reverse engineer-a?

A: Ha reddit, посвященному RE^{11} , время от времени бывают hiring thread (2013 Q3, 2014). Посмотрите там. В смежном субреддите «netsec» имеется похожий тред: 2014 Q2.

Q: Куда пойти учиться в Украине?

А: НТУУ «КПИ»: «Аналіз програмного коду та бінарних вразливостей»; факультативы.

О: У меня есть вопрос...

A: Напишите мне его емейлом (dennis(a)yurichev.com).

⁸Операционная Система

⁹Очень хороший текст на эту тему: [Fog13]

¹⁰Central processing unit

¹¹reddit.com/r/ReverseEngineering/

ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

О переводе на корейский язык

В январе 2015, издательство Асогп в Южной Корее сделало много работы в переводе и издании моей книги (по состоянию на август 2014) на корейский язык.

Она теперь доступна на их сайте.

Переводил Byungho Min (twitter/tais9).

Обложку нарисовал мой хороший знакомый художник Андрей Нечаевский: facebook/andydinka.

Они также имеют права на издании книги на корейском языке.

Так что если вы хотите иметь *настоящую* книгу на полке на корейском языке и хотите поддержать мою работу, вы можете купить её.

Часть I Образцы кода

Автор неизвестен

Когда автор этой книги учил Си, а затем Си++, он просто писал небольшие фрагменты кода, компилировал и смотрел, что получилось на ассемблере. Так было намного проще понять 12 . Он делал это такое количество раз, что связь между кодом на Си/Си++ и тем, что генерирует компилятор, вбилась в его подсознание достаточно глубоко. После этого не трудно, глядя на код на ассемблере, сразу в общих чертах понимать, что там было написано на Си. Возможно это поможет кому-то ещё.

Иногда здесь используются достаточно древние компиляторы, чтобы получить самый короткий (или простой) фрагмент кода.

Уровни оптимизации и отладочная информация

Исходный код можно компилировать различными компиляторами с различными уровнями оптимизации. В типичном компиляторе этих уровней около трёх, где нулевой уровень — отключить оптимизацию. Различают также направления оптимизации кода по размеру и по скорости.

Неоптимизирующий компилятор работает быстрее, генерирует более понятный (хотя и более объемный) код. Оптимизирующий компилятор работает медленнее и старается сгенерировать более быстрый (хотя и не обязательно краткий) код.

Наряду с уровнями и направлениями оптимизации компилятор может включать в конечный файл отладочную информацию, производя таким образом код, который легче отлаживать.

Одна очень важная черта отладочного кода в том, что он может содержать связи между каждой строкой в исходном коде и адресом в машинном коде. Оптимизирующие компиляторы обычно генерируют код, где целые строки из исходного кода могут быть оптимизированы и не присутствовать в итоговом машинном коде.

Практикующий reverse engineer обычно сталкивается с обоими версиями, потому что некоторые разработчики включают оптимизацию, некоторые другие — нет. Вот почему мы постараемся поработать с примерами для обоих версий.

 $^{^{12}}$ Честно говоря, он и до сих пор так делаю, когда не понимают, как работает некий код.

Глава 1

Краткое введение в CPU

CPU это устройство исполняющее все программы.

Немного терминологии:

Инструкция : примитивная команда CPU. Простейшие примеры: перемещение между регистрами, работа с памятью, примитивные арифметические операции . Как правило, каждый CPU имеет свой набор инструкций (ISA¹).

Машинный код : код понимаемый CPU. Каждая инструкция обычно кодируется несколькими байтами.

Язык ассемблера : машинный код плюс некоторые расширения, призванные облегчить труд программиста: макросы, имена, и т.д.

Регистр СРU : Каждый СРU имеет некоторый фиксированный набор регистров общего назначения (GPR^2). ≈ 8 в x86, ≈ 16 в x86-64, ≈ 16 в ARM. Проще всего понимать регистр как временную переменную без типа . Можно представить, что вы пишете на $\mathsf{Я}\Pi^3$ высокого уровня и у вас только 8 переменных шириной 32 (или 64) бита . Можно сделать очень много используя только их!

Откуда взялась разница между машинным кодом и Π высокого уровня? Ответ в том, что люди и CPU-ы отличаются друг от друга — . Человеку проще писать на Π высокого уровня вроде Cu/Cu++, Java, Python, а CPU проще работать с абстракциями куда более низкого уровня . Возможно, можно было бы придумать CPU исполняющий код Π высокого уровня, но он был бы значительно сложнее, чем те, что мы имеем сегодня . И наоборот, человеку очень неудобно писать на ассемблере из-за его низкоуровневости, к тому же, крайне трудно обойтись без мелких ошибок. Программа, переводящая код из Π высокого уровня в ассемблер называется *компилятором*⁴.

¹Instruction Set Architecture (Архитектура набора команд)

²General Purpose Registers (регистры общего пользования)

³Язык Программирования

⁴В более старой русскоязычной литературе также часто встречается термин «транслятор».

Глава 2

Простейшая функция

Наверное, простейшая из возможных функций это та что возвращает некоторую константу:

Вот, например:

Листинг 2.1: Код на Си/Си++

```
int f()
{
     return 123;
};
```

Скомпилируем её!

2.1. x86

И вот что делает оптимизирующий GCC:

Листинг 2.2: Оптимизирующий GCC/MSVC (вывод на ассемблере)

```
f:
mov eax, 123
ret
```

Здесь только две инструкции. Первая помещает значение 123 в регистр EAX, который используется для передачи возвращаемых значений. Вторая это RET, которая возвращает управление в вызывающую функцию. Вызывающая функция возьмет результат из регистра EAX.

Нужно отметить, что название инструкции MOV в x86 и ARM сбивает с толку. На самом деле, данные не *перемещаются*, а скорее *копируются*.

ГЛАВА 3. HELLO, WORLD! ГЛАВА 3. HELLO, WORLD!

Глава 3

Hello, world!

Продолжим, используя знаменитый пример из книги "The C programming Language" [Ker88]:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf("hello, world\n");
    return 0;
}
```

3.1. x86

3.1.1. MSVC

Компилируем в MSVC 2010:

```
cl 1.cpp /Fa1.asm
```

(Ключ / Fа означает сгенерировать листинг на ассемблере)

Листинг 3.1: MSVC 2010

```
CONST
        SEGMENT
$SG3830 DB
                 'hello, world', OAH, OOH
CONST
        ENDS
PUBLIC _main
EXTRN
        _printf:PROC
; Function compile flags: /Odtp
_TEXT
        SEGMENT
_main
        PROC
        push
                ebp
                ebp, esp
        mov
        push
                OFFSET $SG3830
                _printf
        call
                esp, 4
        add
        xor
                eax, eax
                ebp
        pop
        ret
                0
_main
        ENDP
        ENDS
_TEXT
```

Компилятор сгенерировал файл 1.obj, который впоследствии будет слинкован линкером в 1.exe. В нашем случае этот файл состоит из двух сегментов: CONST (для данных-констант) и _TEXT (для кода).

Ctpoka hello, world в Cu/Cu++ имеет тип const char[] [Str13, p176, 7.3.2], однако не имеет имени. Но компилятору нужно как-то с ней работать, поэтому он дает ей внутреннее имя \$SG3830.

Поэтому пример можно было бы переписать вот так:

ГЛАВА 3. HELLO, WORLD! ГЛАВА 3. HELLO, WORLD!

```
#include <stdio.h>
const char $SG3830[]="hello, world\n";
int main()
{
    printf($SG3830);
    return 0;
}
```

Вернемся к листингу на ассемблере. Как видно, строка заканчивается нулевым байтом — это требования стандарта Си/Си++ для строк. Больше о строках в Си: 25.1.1 (стр. 112).

В сегменте кода _TEXT находится пока только одна функция: main(). Функция main(), как и практически все функции, начинается с пролога и заканчивается эпилогом 1 .

Далее следует вызов функции printf(): CALL _printf. Перед этим вызовом адрес строки (или указатель на неё) с нашим приветствием при помощи инструкции PUSH помещается в стек.

После того, как функция printf() возвращает управление в функцию main(), адрес строки (или указатель на неё) всё ещё лежит в стеке. Так как он больше не нужен, то указатель стека (регистр ESP) корректируется.

ADD ESP, 4 означает прибавить 4 к значению в регистре ESP. Почему 4? Так как это 32-битный код, для передачи адреса нужно 4 байта. В x64-коде это 8 байт. ADD ESP, 4 эквивалентно POP регистр, но без использования какоголибо регистра².

Некоторые компиляторы, например, Intel C++ Compiler, в этой же ситуации могут вместо ADD сгенерировать POP ECX (подобное можно встретить, например, в коде Oracle RDBMS, им скомпилированном), что почти то же самое, только портится значение в регистре ECX. Возможно, компилятор применяет POP ECX, потому что эта инструкция короче (1 байт у POP против 3 у ADD).

Вот пример использования POP вместо ADD из Oracle RDBMS:

Листинг 3.2: Oracle RDBMS 10.2 Linux (файл арр.о)

.text:0800029A	push	ebx
.text:0800029B	call	qksfroChild
.text:080002A0	pop	есх

После вызова printf() в оригинальном коде на Cu/Cu++ указано return 0 — вернуть 0 в качестве результата функции main(). В сгенерированном коде это обеспечивается инструкцией XOR EAX, EAX. XOR, как легко догадаться — «исключающее ИЛИ» 3 , но компиляторы часто используют его вместо простого MOV EAX, 0 — снова потому, что опкод короче (2 байта у XOR против 5 у MOV).

Некоторые компиляторы генерируют SUB EAX, EAX, что значит *отнять значение в* EAX *от значения в* EAX, что в любом случае даст 0 в результате.

Самая последняя инструкция RET возвращает управление в вызывающую функцию. Обычно это код Cu/Cu++ CRT⁴, который, в свою очередь, вернёт управление операционной системе.

3.2. x86-64

3.2.1. MSVC - x86-64

Попробуем также 64-битный MSVC:

Листинг 3.3: MSVC 2012 x64

```
$SG2989 DB 'hello, world', OAH, OOH

main PROC

sub rsp, 40
lea rcx, OFFSET FLAT:$SG2989
call printf
xor eax, eax
```

 $^{^{1}}$ Об этом смотрите подробнее в разделе о прологе и эпилоге функции (4 (стр. 8)).

 $^{^2}$ Флаги процессора, впрочем, модифицируются

³wikipedia

⁴C runtime library

ГЛАВА 3. HELLO, WORLD! ГЛАВА 3. HELLO, WORLD!

ā	add	rsp, 40
	ret	0
main E	ENDP	

В x86-64 все регистры были расширены до 64-х бит и теперь имеют префикс R-. Чтобы поменьше задействовать стек (иными словами, поменьше обращаться кэшу и внешней памяти), уже давно имелся довольно популярный метод передачи аргументов функции через регистры (fastcall). Т.е. часть аргументов функции передается через регистры и часть — через стек. В Win64 первые 4 аргумента функции передаются через регистры RCX, RDX, R8, R9. Это мы здесь и видим: указатель на строку в printf() теперь передается не через стек, а через регистр RCX.

Указатели теперь 64-битные, так что они передаются через 64-битные части регистров (имеющие префикс R-). Но для обратной совместимости можно обращаться и к нижним 32 битам регистров используя префикс E-.

Вот как выглядит регистр RAX/EAX/AX/AL в x86-64:

7 (номер байта)	6	5	4	3	2	1	0
		R/	X^{x64}				
						EAX	
						l A	١X
						AH	AL

Функция main() возвращает значение типа *int*, который в Cu/Cu++, вероятно для лучшей совместимости и переносимости, оставили 32-битным. Вот почему в конце функции main() обнуляется не RAX, а EAX, т.е. 32-битная часть регистра.

Также видно, что 40 байт выделяются в локальном стеке. Это «shadow space», которое мы будем рассматривать позже: 8.2.1 (стр. 29).

3.3. Вывод

Основная разница между кодом x86/ARM и x64/ARM64 в том, что указатель на строку теперь 64-битный. Действительно, ведь для того современные CPU и стали 64-битными, потому что подешевела память, её теперь можно поставить в компьютер намного больше, и чтобы её адресовать, 32-х бит уже недостаточно. Поэтому все указатели теперь 64-битные.

Глава 4

Пролог и эпилог функций

Пролог функции это инструкции в самом начале функции. Как правило это что-то вроде такого фрагмента кода:

```
push ebp
mov ebp, esp
sub esp, X
```

Эти инструкции делают следующее: сохраняют значение регистра EBP на будущее, выставляют EBP равным ESP, затем подготавливают место в стеке для хранения локальных переменных.

EBP сохраняет свое значение на протяжении всей функции, он будет использоваться здесь для доступа к локальным переменным и аргументам. Можно было бы использовать и ESP, но он постоянно меняется и это не очень удобно.

Эпилог функции аннулирует выделенное место в стеке, восстанавливает значение ЕВР на старое и возвращает управление в вызывающую функцию:

```
mov esp, ebp
pop ebp
ret 0
```

Пролог и эпилог функции обычно находятся в дизассемблерах для отделения функций друг от друга.

4.1. Рекурсия

Наличие эпилога и пролога может несколько ухудшить эффективность рекурсии.

Больше о рекурсии в этой книге: ?? (стр. ??).

Глава 5

Стек

Стек в информатике — это одна из наиболее фундаментальных структур данных 1 .

Технически это просто блок памяти в памяти процесса + регистр ESP в x86 или RSP в x64, либо SP^2 в ARM, который указывает где-то в пределах этого блока.

Часто используемые инструкции для работы со стеком - это PUSH и POP (в x86 и Thumb-режиме ARM). PUSH уменьшает ESP/RSP/SP на 4 в 32-битном режиме (или на 8 в 64-битном), затем записывает по адресу, на который указывает ESP/RSP/SP, содержимое своего единственного операнда.

POP это обратная операция — сначала достает из указателя стека значение и помещает его в операнд (который очень часто является регистром) и затем увеличивает указатель стека на 4 (или 8).

В самом начале регистр-указатель указывает на конец стека. PUSH уменьшает регистр-указатель, а POP — увеличивает. Конец стека находится в начале блока памяти, выделенного под стек. Это странно, но это так.

5.1. Почему стек растет в обратную сторону?

Интуитивно мы можем подумать, что, как и любая другая структура данных, стек мог бы расти вперед, т.е. в сторону увеличения адресов.

Причина, почему стек растет назад, вероятно, историческая. Когда компьютеры были большие и занимали целую комнату, было очень легко разделить сегмент на две части: для кучи и для стека. Заранее было неизвестно, насколько большой может быть куча или стек, так что это решение было самым простым.



В [RT74] можно прочитать:

The user-core part of an image is divided into three logical segments. The program text segment begins at location 0 in the virtual address space. During execution, this segment is write-protected and a single copy of it is shared among all processes executing the same program. At the first 8K byte boundary above the program text segment in the virtual address space begins a nonshared, writable data segment, the size of which may be extended by a system call. Starting at the highest address in the virtual address space is a stack segment, which automatically grows downward as the hardware's stack pointer fluctuates.

Это немного напоминает как некоторые студенты пишут два конспекта в одной тетрадке: первый конспект начинается обычным образом, второй пишется с конца, перевернув тетрадку. Конспекты могут встретиться где-то посредине, в случае недостатка свободного места.

¹wikipedia.org/wiki/Call stack

²stack pointer. SP/ESP/RSP в x86/x64. SP в ARM.

5.2. Для чего используется стек?

5.2.1. Сохранение адреса возврата управления

x86

При вызове другой функции через CALL сначала в стек записывается адрес, указывающий на место после инструкции CALL, затем делается безусловный переход (почти как JMP) на адрес, указанный в операнде.

CALL — это аналог пары инструкций PUSH address_after_call / JMP.

RET вытаскивает из стека значение и передает управление по этому адресу — это аналог пары инструкций POP tmp / JMP tmp.

Крайне легко устроить переполнение стека, запустив бесконечную рекурсию:

```
void f()
{
     f();
};
```

MSVC 2008 предупреждает о проблеме:

...но, тем не менее, создает нужный код:

```
?f@@YAXXZ PROC
                                                             ; f
; File c:\tmp6\ss.cpp
; Line 2
        push
                 ebp
        mov
                 ebp, esp
; Line 3
                 ?f@@YAXXZ
                                                             ; f
        call
; Line 4
        pop
                 ebp
        ret
                 0
?f@@YAXXZ ENDP
                                                             ; f
```

...причем, если включить оптимизацию (/0x), то будет даже интереснее, без переполнения стека, но работать будет $\kappa oppekmho^3$:

5.2.2. Передача параметров функции

Самый распространенный способ передачи параметров в x86 называется «cdecl»:

```
push arg3
push arg2
push arg1
call f
add esp, 12; 4*3=12
```

 $^{^3}$ здесь ирония

Вызываемая функция получает свои параметры также через указатель стека.

Следовательно, так расположены значения в стеке перед исполнением самой первой инструкции функции f():

ESP	адрес возврата
ESP+4	аргумент#1, маркируется в IDA ⁴ как arg_0
ESP+8	аргумент#2, маркируется в IDA как arg_4
ESP+0xC	аргумент#3, маркируется в IDA как arg_8

Важно отметить, что, в общем, никто не заставляет программистов передавать параметры именно через стек, это не является требованием к исполняемому коду. Вы можете делать это совершенно иначе, не используя стек вообще.

К примеру, можно выделять в куче место для аргументов, заполнять их и передавать в функцию указатель на это место через EAX. И это вполне будет работать⁵. Однако традиционно сложилось, что в x86 и ARM передача аргументов происходит именно через стек.

Кстати, вызываемая функция не имеет информации о количестве переданных ей аргументов. Функции Си с переменным количеством аргументов (как printf()) определяют их количество по спецификаторам строки формата (начинающиеся со знака %). Если написать что-то вроде

```
printf("%d %d %d", 1234);
```

printf() выведет 1234, затем ещё два случайных числа, которые волею случая оказались в стеке рядом.

Bot почему не так уж и важно, как объявлять функцию main(): как main(), main(int argc, char *argv[]) либо main(int argc, char *argv[], char *envp[]).

В реальности, CRT-код вызывает main() примерно так:

```
push envp
push argv
push argc
call main
...
```

Если вы объявляете main() без аргументов, они, тем не менее, присутствуют в стеке, но не используются. Если вы объявите main() как main(int argc, char *argv[]), вы можете использовать два первых аргумента, а третий останется для вашей функции «невидимым». Более того, можно даже объявить main(int argc), и это будет работать.

5.2.3. Хранение локальных переменных

Функция может выделить для себя некоторое место в стеке для локальных переменных, просто отодвинув указатель стека глубже к концу стека. Это очень быстро вне зависимости от количества локальных переменных.

Хранить локальные переменные в стеке не является необходимым требованием. Вы можете хранить локальные переменные где угодно. Но по традиции всё сложилось так.

5.2.4. x86: Функция alloca()

Интересен случай с функцией $alloca()^6$.

Эта функция работает как malloc(), но выделяет память прямо в стеке.

Память освобождать через free() не нужно, так как эпилог функции (4 (стр. 8)) вернет ESP в изначальное состояние и выделенная память просто выкидывается.

Интересна реализация функции alloca().

Эта функция, если упрощенно, просто сдвигает ESP вглубь стека на столько байт, сколько вам нужно и возвращает ESP в качестве указателя на выделенный блок. Попробуем:

⁵Например, в книге Дональда Кнута «Искусство программирования», в разделе 1.4.1 посвященном подпрограммам [Кпи98, раздел 1.4.1], мы можем прочитать о возможности располагать параметры для вызываемой подпрограммы после инструкции JMP, передающей управление подпрограмме. Кнут описывает, что это было особенно удобно для компьютеров IBM System/360.

⁶B MSVC, реализацию функции можно посмотреть в файлах alloca16.asm и chkstk.asm в C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\crt\src\intel

```
#ifdef __GNUC__
#include <alloca.h> // GCC
#else
#include <malloc.h> // MSVC
#endif
#include <stdio.h>

void f()
{
    char *buf=(char*)alloca (600);
#ifdef __GNUC__
    snprintf (buf, 600, "hi! %d, %d, %d\n", 1, 2, 3); // GCC
#else
    __snprintf (buf, 600, "hi! %d, %d, %d\n", 1, 2, 3); // MSVC
#endif

    puts (buf);
};
```

Функция $_$ snprintf() работает так же, как и printf(), только вместо выдачи результата в stdout (т.е. на терминал или в консоль), записывает его в буфер buf. Функция puts() выдает содержимое буфера buf в stdout. Конечно, можно было бы заменить оба этих вызова на один printf(), но здесь нужно проиллюстрировать использование небольшого буфера.

MSVC

Компилируем (MSVC 2010):

Листинг 5.1: MSVC 2010

```
. . .
                              ; 00000258H
           eax, 600
    call
             _alloca_probe_16
    mov
           esi, esp
           3
    push
           2
    push
    push
           OFFSET $SG2672
    push
                             ; 00000258H
    push
    push
    call
            __snprintf
    push
           esi
    call
            _puts
    add
                             ; 0000001cH
           esp, 28
```

Единственный параметр в alloca() передается через EAX, а не как обычно через стек 7 . После вызова alloca() ESP указывает на блок в 600 байт, который мы можем использовать под buf.

5.2.5. (Windows) SEH

В стеке хранятся записи SEH^{10} для функции (если они присутствуют).

5.2.6. Защита от переполнений буфера

Здесь больше об этом (16.2 (стр. 63)).

 $^{^7}$ Это потому, что alloca() — это не сколько функция, сколько т.н. compiler intrinsic.

Одна из причин, почему здесь нужна именно функция, а не несколько инструкций прямо в коде в том, что в реализации функции alloca() от MSVC⁸ есть также код, читающий из только что выделенной памяти, чтобы ОС подключила физическую память к этому региону VM⁹.

¹⁰Structured Exception Handling

5.2.7. Автоматическое освобождение данных в стеке

Возможно, причина хранения локальных переменных и SEH-записей в стеке в том, что после выхода из функции, всё эти данные освобождаются автоматически, используя только одну инструкцию корректирования указателя стека (часто это ADD). Аргументы функций, можно сказать, тоже освобождаются автоматически в конце функции. А всё что хранится в куче (*heap*) нужно освобождать явно.

5.3. Разметка типичного стека

Разметка типичного стека в 32-битной среде перед исполнением самой первой инструкции функции выглядит так:

ESP-0xC	локальная переменная #2, маркируется в IDA как var_8
ESP-8	локальная переменная #1, маркируется в IDA как var_4
ESP-4	сохраненное значение ЕВР
ESP	адрес возврата
ESP+4	аргумент#1, маркируется в IDA как arg_0
ESP+8	аргумент#2, маркируется в IDA как arg_4
ESP+0xC	аргумент#3, маркируется в IDA как arg_8
•••	

Глава 6

printf() с несколькими аргументами

Попробуем теперь немного расширить пример Hello, world! (3 (стр. 5)), написав в теле функции main():

```
#include <stdio.h>
int main()
{
         printf("a=%d; b=%d; c=%d", 1, 2, 3);
         return 0;
};
```

6.1. x86

6.1.1. x86: 3 аргумента

MSVC

Компилируем при помощи MSVC 2010 Express, и в итоге получим:

```
$SG3830 DB 'a=%d; b=%d; c=%d', 00H

...

push 3
push 2
push 1
push 0FFSET $SG3830
call _printf
add esp, 16 ; 00000010H
```

Всё почти то же, за исключением того, что теперь видно, что аргументы для printf() заталкиваются в стек в обратном порядке: самый первый аргумент заталкивается последним.

Кстати, вспомним, что переменные типа int в 32-битной системе, как известно, имеет ширину 32 бита, это 4 байта.

Итак, у нас всего 4 аргумента. 4*4=16 — именно 16 байт занимают в стеке указатель на строку плюс ещё 3 числа типа *int*.

Когда при помощи инструкции ADD ESP, X корректируется указатель стека ESP после вызова какой-либо функции, зачастую можно сделать вывод о том, сколько аргументов у вызываемой функции было, разделив X на 4.

Конечно, это относится только к cdecl-методу передачи аргументов через стек, и только для 32-битной среды.

Иногда бывает так, что подряд идут несколько вызовов разных функций, но стек корректируется только один раз, после последнего вызова:

```
push a1
push a2
call ...
push a1
call ...
```

```
push a1
push a2
push a3
call ...
add esp, 24
```

Вот пример из реальной жизни:

Листинг 6.1: x86

```
.text:100113E7
                               push
                                        sub_100018B0 ; берет один аргумент (3)
.text:100113E9
                                call
.text:100113EE
                               call
                                        sub_100019D0 ; не имеет аргументов вообще
.text:100113F3
                                        sub_10006A90 ; не имеет аргументов вообще
                               call
.text:100113F8
                               push
.text:100113FA
                                call
                                        sub_100018B0 ; берет один аргумент (1)
.text:100113FF
                               add
                                                     ; выбрасывает из стека два аргумента
                                        esp, 8
```

6.1.2. х64: 8 аргументов

Для того чтобы посмотреть, как остальные аргументы будут передаваться через стек, изменим пример ещё раз, увеличив количество передаваемых аргументов до 9 (строка формата printf() и 8 переменных типа *int*):

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf("a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\n", 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
    return 0;
};
```

MSVC

Как уже было сказано ранее, первые 4 аргумента в Win64 передаются в регистрах RCX, RDX, R8, R9, а остальные — через стек. Здесь мы это и видим. Впрочем, инструкция PUSH не используется, вместо неё при помощи MOV значения сразу записываются в стек.

Листинг 6.2: MSVC 2012 x64

```
$SG2923 DB
                 'a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d', OaH, OOH
main
        PR<sub>0</sub>C
        sub
                 rsp, 88
                 DWORD PTR [rsp+64], 8
        mov.
                 DWORD PTR [rsp+56], 7
        mov
                 DWORD PTR [rsp+48], 6
        mov
                 DWORD PTR [rsp+40], 5
        mov
                 DWORD PTR [rsp+32], 4
        mov
        mov
                 r9d, 3
                 r8d, 2
        mov
        mov
                 edx. 1
        lea
                 rcx, OFFSET FLAT:$SG2923
        call
                 printf
         ; возврат 0
        xor
                 eax, eax
        add
                 rsp, 88
                 0
        ret
        ENDP
main
TEXT
        ENDS
END
```

Наблюдательный читатель может спросить, почему для значений типа *int* отводится 8 байт, ведь нужно только 4? Да, это нужно запомнить: для значений всех типов более коротких чем 64-бита, отводится 8 байт. Это сделано для удобства: так

всегда легко рассчитать адрес того или иного аргумента. К тому же, все они расположены по выровненным адресам в памяти. В 32-битных средах точно также: для всех типов резервируется 4 байта в стеке.

6.2. Вывод

Вот примерный скелет вызова функции:

Листинг 6.3: x86

```
...
PUSH третий аргумент
PUSH второй аргумент
PUSH первый аргумент
CALL функция
; модифицировать указатель стека (если нужно)
```

Листинг 6.4: x64 (MSVC)

```
МОV RCX, первый аргумент
МОV RDX, второй аргумент
МОV R8, третий аргумент
МОV R9, 4-й аргумент
...
PUSH 5-й, 6-й аргумент, и т.д. (если нужно)
CALL функция
; модифицировать указатель стека (если нужно)
```

6.3. Кстати

Кстати, разница между способом передачи параметров принятая в x86, x64, fastcall, ARM и MIPS неплохо иллюстрирует тот важный момент, что процессору, в общем, всё равно, как будут передаваться параметры функций. Можно создать гипотетический компилятор, который будет передавать их при помощи указателя на структуру с параметрами, не пользуясь стеком вообще.

CPU не знает о соглашениях о вызовах вообще.

Можно также вспомнить, что начинающие программисты на ассемблере передают параметры в другие функции обычно через регистры, без всякого явного порядка, или даже через глобальные переменные. И всё это нормально работает.

Глава 7

scanf()

Теперь попробуем использовать scanf().

7.1. Простой пример

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x;
    printf ("Enter X:\n");
    scanf ("%d", &x);
    printf ("You entered %d...\n", x);
    return 0;
};
```

Использовать scanf() в наши времена для того, чтобы спросить у пользователя что-то — не самая хорошая идея. Но так мы проиллюстрируем передачу указателя на переменную типа int.

7.1.1. Об указателях

Это одна из фундаментальных вещей в информатике. Часто большой массив, структуру или объект передавать в другую функцию путем копирования данных невыгодно, а передать адрес массива, структуры или объекта куда проще. К тому же, если вызываемая функция (callee) должна изменить что-то в этом большом массиве или структуре, то возвращать её полностью так же абсурдно. Так что самое простое, что можно сделать, это передать в функцию-callee адрес массива или структуры, и пусть callee что-то там изменит.

Указатель в Си/Си++ — это просто адрес какого-либо места в памяти.

В x86 адрес представляется в виде 32-битного числа (т.е. занимает 4 байта), а в x86-64 как 64-битное число (занимает 8 байт). Кстати, отсюда негодование некоторых людей, связанное с переходом на x86-64 — на этой архитектуре все указатели занимают в 2 раза больше места, в том числе и в "дорогой" кэш-памяти.

При некотором упорстве можно работать только с безтиповыми указателями (void*); например, стандартная функция Си memcpy(), копирующая блок из одного места памяти в другое, принимает на вход 2 указателя типа void*, потому что нельзя заранее предугадать, какого типа блок вы собираетесь копировать. Для копирования тип данных не важен, важен только размер блока.

Также указатели широко используются, когда функции нужно вернуть более одного значения (мы ещё вернемся к этому в будущем). Функции *scanf()* — это как раз такой случай. Помимо того, что этой функции нужно показать, сколько значений было прочитано успешно, ей ещё и нужно вернуть сами значения.

Тип указателя в Си/Си++ нужен для проверки типов на стадии компиляции. Внутри, в скомпилированном коде, никакой информации о типах указателей нет вообще.

7.1.2. x86

MSVC

Что получаем на ассемблере, компилируя в MSVC 2010:

```
CONST
         SEGMENT
                  'Enter X:', OaH, OOH
$SG3831
           DB
$SG3832
           DB
                  '%d', 00H
$SG3833
           DB
                  'You entered %d...', OaH, OOH
CONST
         ENDS
PUBLIC
          _main
         _scanf:PROC
EXTRN
         _printf:PROC
EXTRN
; Function compile flags: /Odtp
_TEXT
         SEGMENT
_x = -4
                                  : size = 4
_main
         PROC
    push
           ebp
    mov
           ebp, esp
    push
           ecx
           OFFSET $SG3831 ; 'Enter X:'
    push
    call
           _printf
    add
           esp, 4
           eax, DWORD PTR _x$[ebp]
    lea
    push
           OFFSET $SG3832 ; '%d'
    push
    call
           _scanf
    add
           esp, 8
           ecx, DWORD PTR _x$[ebp]
    mov
    push
           OFFSET $SG3833 ; 'You entered %d...'
    push
    call
           _printf
    add
           esp, 8
    ; возврат 0
    xor
           eax, eax
    mov
           esp, ebp
           ebp
    pop
           0
    ret
_main
         ENDP
TEXT
         ENDS
```

Переменная х является локальной.

По стандарту Си/Си++ она доступна только из этой же функции и нигде более. Так получилось, что локальные переменные располагаются в стеке. Может быть, можно было бы использовать и другие варианты, но в x86 это традиционно так.

Следующая после пролога инструкция PUSH ECX не ставит своей целью сохранить значение регистра ECX. (Заметьте отсутствие соответствующей инструкции POP ECX в конце функции).

Она на самом деле выделяет в стеке 4 байта для хранения х в будущем.

Доступ к x будет осуществляться при помощи объявленного макроса _x\$ (он равен -4) и регистра EBP указывающего на текущий фрейм.

Во всё время исполнения функции ЕВР указывает на текущий фрейм и через ЕВР+смещение можно получить доступ как к локальным переменным функции, так и аргументам функции.

Можно было бы использовать ESP, но он во время исполнения функции часто меняется, а это не удобно. Так что можно сказать, что EBP это *замороженное состояние* ESP на момент начала исполнения функции.

Разметка типичного стекового фрейма в 32-битной среде:

EBP-8	локальная переменная #2, маркируется в IDA как var_8
EBP-4	локальная переменная #1, маркируется в IDA как var_4
EBP	сохраненное значение ЕВР
EBP+4	адрес возврата
EBP+8	аргумент#1, маркируется в IDA как arg_0
EBP+0xC	аргумент#2, маркируется в IDA как arg_4
EBP+0x10	аргумент#3, маркируется в IDA как arg_8

У функции scanf() в нашем примере два аргумента.

Первый – указатель на строку, содержащую %d и второй – адрес переменной х.

Вначале адрес x помещается в регистр EAX при помощи инструкции lea eax, DWORD PTR _x\$[ebp].

Можно сказать, что в данном случае LEA просто помещает в EAX результат суммы значения в регистре EBP и макроса _x\$.

Это тоже что и lea eax, [ebp-4].

Итак, от значения EBP отнимается 4 и помещается в EAX. Далее значение EAX заталкивается в стек и вызывается scanf().

После этого вызывается printf(). Первый аргумент вызова строка: You entered %d...\n.

Второй аргумент: mov ecx, [ebp-4]. Эта инструкция помещает в ЕСХ не адрес переменной x, a её значение.

Далее значение ECX заталкивается в стек и вызывается printf().

Кстати

Кстати, этот простой пример иллюстрирует то обстоятельство, что компилятор преобразует список выражений в Си/Си++блоке просто в последовательный набор инструкций. Между выражениями в Си/Си++ ничего нет, и в итоговом машинном коде между ними тоже ничего нет, управление переходит от одной инструкции к следующей за ней.

7.1.3. x64

Всё то же самое, только используются регистры вместо стека для передачи аргументов функций.

MSVC

Листинг 7.1: MSVC 2012 x64

```
SEGMENT
DATA
$SG1289 DB
                'Enter X:', OaH, OOH
$SG1291 DB
                 '%d', 00H
$SG1292 DB
                 'You entered %d...', OaH, OOH
_DATA
        ENDS
        SEGMENT
TEXT
x$ = 32
        PROC
main
$LN3:
        sub
                rsp, 56
        1ea
                rcx, OFFSET FLAT:$SG1289; 'Enter X:'
        call
                printf
                rdx, QWORD PTR x$[rsp]
        1ea
                rcx, OFFSET FLAT: $SG1291; '%d'
        1ea
        call
                scanf
                edx, DWORD PTR x$[rsp]
        mov
                rcx, OFFSET FLAT: $SG1292; 'You entered %d...'
        lea
        call
                printf
        ; возврат 0
        xor
                eax, eax
        add
                rsp, 56
                0
        ret
main
        ENDP
```

_TEXT ENDS

7.2. Глобальные переменные

А что если переменная х из предыдущего примера будет глобальной переменной, а не локальной? Тогда к ней смогут обращаться из любого другого места, а не только из тела функции. Глобальные переменные считаются анти-паттерном, но ради примера мы можем себе это позволить.

```
#include <stdio.h>
// теперь x это глобальная переменная
int x;
int main()
{
    printf ("Enter X:\n");
    scanf ("%d", &x);
    printf ("You entered %d...\n", x);
    return 0;
};
```

7.2.1. MSVC: x86

```
SEGMENT
DATA
        _x:DWORD
COMM
                  'Enter X:', OaH, OOH
$SG2456
           DR
           DB
$SG2457
                  '%d', 00H
$SG2458
           DB
                  'You entered %d...', OaH, OOH
DATA
         ENDS
PUBLIC
           _main
         _scanf:PROC
EXTRN
EXTRN
         _printf:PROC
; Function compile flags: /Odtp
_TEXT
         SEGMENT
         PROC
_main
    push
            ebp
            ebp, esp
    mov
           OFFSET $SG2456
    push
            _printf
    call
    add
           esp, 4
            OFFSET _x
    push
           OFFSET $SG2457
    push
    call
            _scanf
    add
            esp, 8
    mov
            eax, DWORD PTR _x
    push
            eax
    push
           OFFSET $SG2458
            _printf
    call
    add
            esp, 8
            eax, eax
    xor
            ebp
    pop
            0
    ret
         ENDP
_main
_TEXT
         ENDS
```

В целом ничего особенного. Теперь х объявлена в сегменте _DATA. Память для неё в стеке более не выделяется. Все обращения к ней происходит не через стек, а уже напрямую. Неинициализированные глобальные переменные не занимают места в исполняемом файле (и действительно, зачем в исполняемом файле нужно выделять место под изначально нулевые переменные?), но тогда, когда к этому месту в памяти кто-то обратится, ОС подставит туда блок, состоящий из нулей¹.

¹Так работает VM

Попробуем изменить объявление этой переменной:

```
int x=10; // значение по умолчанию
```

Выйдет в итоге:

```
_DATA SEGMENT
_x DD OaH
...
```

Здесь уже по месту этой переменной записано 0xA с типом DD (dword = 32 бита).

Если вы откроете скомпилированный .exe-файл в IDA, то увидите, что x находится в начале сегмента _DATA, после этой переменной будут текстовые строки.

А вот если вы откроете в IDA.exe скомпилированный в прошлом примере, где значение x не определено, то вы увидите:

```
.data:0040FA80 _x
                               dd?
                                                        ; DATA XREF: _main+10
.data:0040FA80
                                                          main+22
.data:0040FA84 dword_40FA84
                               dd?
                                                        ; DATA XREF: _memset+1E
.data:0040FA84
                                                        ; unknown libname 1+28
.data:0040FA88 dword 40FA88
                               dd?
                                                        ; DATA XREF: sbh find block+5
.data:0040FA88
                                                        ; ___sbh_free_block+2BC
.data:0040FA8C ; LPVOID lpMem
.data:0040FA8C lpMem
                               dd?
                                                        ; DATA XREF: _
                                                                       __sbh_find_block+B
                                                             _sbh_free_block+2CA
.data:0040FA8C
.data:0040FA90 dword_40FA90
                               dd?
                                                        ; DATA XREF: _V6_HeapAlloc+13
.data:0040FA90
                                                           _calloc_impl+72
.data:0040FA94 dword_40FA94
                               dd?
                                                        ; DATA XREF: ___sbh_free_block+2FE
```

_х обозначен как ?, наряду с другими переменными не требующими инициализации. Это означает, что при загрузке .exe в память, место под всё это выделено будет и будет заполнено нулевыми байтами [ISO07, 6.7.8p10]. Но в самом .exe ничего этого нет. Неинициализированные переменные не занимают места в исполняемых файлах. Это удобно для больших массивов, например.

7.2.2. MSVC: x64

Листинг 7.2: MSVC 2012 x64

```
DATA
        SEGMENT
COMM
        x:DWORD
                 'Enter X:', OaH, OOH
$SG2924 DB
$SG2925 DB
                  '%d', 00H
$SG2926 DB
                 'You entered %d...', OaH, OOH
DATA
        FNDS
_TEXT
        SEGMENT
main
        PR<sub>0</sub>C
$LN3:
        sub
                 rsp, 40
        lea
                 rcx, OFFSET FLAT:$SG2924 ; 'Enter X:'
        call
                 printf
        lea
                 rdx, OFFSET FLAT:x
        lea
                 rcx, OFFSET FLAT: $SG2925; '%d'
        call
                 scanf
                 edx, DWORD PTR x
        mov
        lea
                 rcx, OFFSET FLAT: $SG2926 ; 'You entered %d...'
        call
                 printf
        ; возврат 0
        xor
                 eax, eax
                 rsp, 40
        add
        ret
        ENDP
main
        ENDS
_TEXT
```

Почти такой же код как и в x86. Обратите внимание что для scanf() адрес переменной x передается при помощи инструкции LEA, а во второй printf() передается само значение переменной при помощи MOV . DWORD PTR — это часть языка ассемблера (не имеющая отношения к машинным кодам) показывающая, что тип переменной в памяти именно 32-битный, и инструкция MOV должна быть здесь закодирована соответственно.

7.3. Проверка результата scanf()

Как уже было упомянуто, использовать scanf() в наше время слегка старомодно. Но если уж жизнь заставила этим заниматься, нужно хотя бы проверять, сработал ли scanf() правильно или пользователь ввел вместо числа что-то другое, что scanf() не смог трактовать как число.

По стандарту, $scanf()^2$ возвращает количество успешно полученных значений.

В нашем случае, если всё успешно и пользователь ввел таки некое число, scanf() вернет 1. А если нет, то 0 (или EOF^3). Добавим код, проверяющий результат scanf() и в случае ошибки он сообщает пользователю что-то другое.

Это работает предсказуемо:

```
C:\...>ex3.exe
Enter X:
123
You entered 123...

C:\...>ex3.exe
Enter X:
ouch
What you entered? Huh?
```

7.3.1. MSVC: x86

Вот что выходит на ассемблере (MSVC 2010):

```
eax, DWORD PTR _x$[ebp]
        push
        push
                OFFSET $SG3833 ; '%d', 00H
        call
                _scanf
        add
                esp, 8
        cmp
                eax, 1
                SHORT $LN2@main
        jne
                ecx, DWORD PTR _x$[ebp]
        mov
        push
                ecx
                OFFSET $SG3834; 'You entered %d...', OaH, OOH
        push
                _printf
        call
        add
                esp, 8
                SHORT $LN1@main
        jmp
$LN2@main:
                OFFSET $SG3836; 'What you entered? Huh?', OaH, OOH
        push
        call
                _printf
```

²scanf, wscanf: MSDN

³End of file (конец файла)

add esp, 4 \$LN1@main: xor eax, eax

Для того чтобы вызывающая функция имела доступ к результату вызываемой функции, вызываемая функция (в нашем случае scanf()) оставляет это значение в регистре EAX.

Мы проверяем его инструкцией СМР EAX, 1 (CoMPare), то есть сравниваем значение в EAX с 1.

Следующий за инструкцией CMP: условный переход JNE. Это означает *Jump if Not Equal*, то есть условный переход *если не равно*.

Итак, если EAX не равен 1, то JNE заставит CPU перейти по адресу указанном в операнде JNE, у нас это \$LN2@main. Передав управление по этому адресу, CPU начнет исполнять вызов printf() с аргументом What you entered? Huh?. Но если всё нормально, перехода не случится и исполнится другой printf() с двумя аргументами: 'You entered %d...' и значением переменной x.

Для того чтобы после этого вызова не исполнился сразу второй вызов printf(), после него есть инструкция JMP, безусловный переход, который отправит процессор на место после второго printf() и перед инструкцией XOR EAX, EAX, которая реализует return 0.

Итак, можно сказать что в подавляющих случаях сравнение какой-либо переменной с чем-то другим происходит при помощи пары инструкций СМР и Jcc, где *cc* это *condition code*. СМР сравнивает два значения и выставляет флаги процессора⁴. Jcc проверяет нужные ему флаги и выполняет переход по указанному адресу (или не выполняет).

Но на самом деле, как это не парадоксально поначалу звучит, СМР это почти то же самое что и инструкция SUB, которая отнимает числа одно от другого. Все арифметические инструкции также выставляют флаги в соответствии с результатом, не только СМР. Если мы сравним 1 и 1, от единицы отнимется единица, получится 0, и выставится флаг ZF (zero flag), означающий, что последний полученный результат был 0. Ни при каких других значениях EAX, флаг ZF не может быть выставлен, кроме тех, когда операнды равны друг другу. Инструкция JNE проверяет только флаг ZF, и совершает переход только если флаг не поднят. Фактически, JNE это синоним инструкции JNZ (Jump if Not Zero). Ассемблер транслирует обе инструкции в один и тот же опкод. Таким образом, можно СМР заменить на SUB и всё будет работать также, но разница в том, что SUB всё-таки испортит значение в первом операнде. СМР это SUB без сохранения результата, но изменяющая флаги.

⁴См. также о флагах x86-процессора: wikipedia.

7.3.2. MSVC: x86 + Hiew

Это ещё может быть и простым примером исправления исполняемого файла. Мы можем попробовать исправить его таким образом, что программа всегда будет выводить числа, вне зависимости от ввода.

Исполняемый файл скомпилирован с импортированием функций из MSVCR*.DLL (т.е. с опцией $/MD)^5$, поэтому мы можем отыскать функцию main() в самом начале секции .text. Откроем исполняемый файл в Hiew, найдем самое начало секции .text (Enter, F8, F6, Enter, Enter).

Мы увидим следующее:

```
Hiew: ex3.exe
                                                                                                   a32 PE .00401000 Hiew 8.02
    C:\Polygon\ollydbg\ex3.exe
                                           2FRO
00401000: 55
                                                         ebp
                                            push
.00401001: 8BEC
                                            mov
                                                         ebp, esp
00401003: 51
                                            push
                                                         ecx
00401004: 6800304000
                                            push
                                                         000403000 ; 'Enter X:' -- 11
00401009: FF1594204000
                                            call
                                                         printf
0040100F: 83C404
                                            add
                                                         esp,4
.00401012: 8D45FC
                                            lea
                                                         eax,[ebp][-4]
.00401015: 50
                                            push
                                                         eax
                                                         00040300C --E2
.00401016: 680C304000
                                            push
0040101B: FF158C204000
                                                         scanf
                                            call
00401021: 83C408
                                            add
                                                         esp,8
                                                         eax,1
.00401024: 83F801
                                            CMD
.00401027: 7514
                                            jnz
                                                        .00040103D --E3
.00401029: 8B4DFC
                                                         ecx,[ebp][-4]
                                            mov
.0040102C: 51
                                            push
.0040102D: 6810304000
                                                         000403010 ; 'You entered %d...' -- 24
                                            push
                                                         printf
.00401032: FF1594204000
                                            call.
.00401038: 83C408
                                            add
                                                         esp,8
                                                         .00040104B --E5
.0040103B: EB0E
                                            jmps
                                                         000403024 ;'What you entered? Huh?' -- 16
.0040103D: 6824304000
                                            3push
00401042: FF1594204000
                                            call.
                                                         printf
.00401048: 83C404
                                            add
                                                         esp,4
.0040104B: 33C0
                                            5xor
                                                         eax, eax
.0040104D: 8BE5
                                            mov
                                                         esp,ebp
.0040104F: 5D
                                            pop
                                                         ebp
.00401050: C3
                                                         eax,000005A4D ;' ZM'
00401051: B84D5A0000
                                            mov
                                                  7Direct 8Table 91byte 10Leave 11Naked 12AddNam
1Global 2FilBlk 3CryBlk 4ReLoad 5OrdLdr 6String
```

Рис. 7.1: Hiew: функция main()

Hiew находит ASCIIZ6-строки и показывает их, также как и имена импортируемых функций.

⁵то, что ещё называют «dynamic linking»

⁶ASCII Zero (ASCII-строка заканчивающаяся нулем)

Переведите курсор на адрес .00401027 (с инструкцией JNZ, которую мы хотим заблокировать), нажмите F3, затем наберите «.00401027 (с инструкцией JNZ, которую мы хотим заблокировать), нажмите F3, затем наберите «.00401027 (с инструкцией JNZ, которую мы хотим заблокировать), нажмите F3, затем наберите «.00401027 (с инструкцией JNZ, которую мы хотим заблокировать), нажмите F3, затем наберите «.00401027 (с инструкцией JNZ, которую мы хотим заблокировать), нажмите F3, затем наберите «.00401027 (с инструкцией JNZ, которую мы хотим заблокировать), нажмите F3, затем наберите «.00401027 (с инструкцией JNZ), которую мы хотим заблокировать), нажмите F3, затем наберите «.00401027 (с инструкцией JNZ), которую мы хотим заблокировать), нажмите F3, затем наберите «.00401027 (с инструкцией JNZ), которую мы хотим заблокировать), нажмите F3, затем наберите «.00401027 (с инструкцией JNZ), которую мы хотим заблокировать), нажмите F3, затем наберите «.00401027 (с инструкцией JNZ), которую мы хотим заблокировать), нажмите F3, затем наберите (.00401027 (с инструкцией JNZ), которую мы хотим заблокировать), нажмите F3, затем наберите (.00401027 (с инструкцией JNZ), которую мы хотим заблокировать), нажмите F3, затем наберите (.00401027 (с инструкцией JNZ), нажмите F3, затем наберите (.00401027 (с инструкцией JNZ), нажмите (.00401027




Рис. 7.2: Hiew: замена JNZ на два NOP-а

Затем F9 (update). Теперь исполняемый файл записан на диск. Он будет вести себя так, как нам надо.

Два NOP-а возможно, не так эстетично, как могло бы быть. Другой способ изменить инструкцию это записать 0 во второй байт опкода (смещение перехода), так что JNZ всегда будет переходить на следующую инструкцию.

Можно изменить и наоборот: первый байт заменить на EB, второй байт (смещение перехода) не трогать. Получится всегда срабатывающий безусловный переход. Теперь сообщение об ошибке будет выдаваться всегда, даже если мы ввели число.

7.3.3. MSVC: x64

Так как здесь мы работаем с переменными типа *int*, а они в x86-64 остались 32-битными, то мы здесь видим, как продолжают использоваться регистры с префиксом E-. Но для работы с указателями, конечно, используются 64-битные части регистров с префиксом R-.

Листинг 7.3: MSVC 2012 x64

```
DATA
        SEGMENT
                 'Enter X:', OaH, OOH
$SG2924 DB
$SG2926 DB
                 '%d', 00H
$SG2927 DB
                 'You entered %d...', OaH, OOH
$SG2929 DB
                 'What you entered? Huh?', OaH, OOH
_DATA
        ENDS
        SEGMENT
_TEXT
x$ = 32
        PROC
main
```

⁷No OPeration

ГЛАВА 7. SCANF() ГЛАВА 7. SCANF()

```
$LN5:
        sub
                 rsp, 56
                 rcx, OFFSET FLAT:$SG2924 ; 'Enter X:'
        lea
        call
                printf
                 rdx, QWORD PTR x$[rsp]
        lea
        lea
                 rcx, OFFSET FLAT:$SG2926; '%d'
        call
                 scanf
        cmp
                 eax, 1
                SHORT $LN2@main
        jne
                 edx, DWORD PTR x$[rsp]
        \text{mov}
                 rcx, OFFSET FLAT:$SG2927 ; 'You entered %d...'
        lea
                 printf
        call
                 SHORT $LN1@main
        jmp
$LN2@main:
                 rcx, OFFSET FLAT:$SG2929; 'What you entered? Huh?'
        lea
        call
                printf
$LN1@main:
        ; возврат 0
        xor
                 eax, eax
        add
                rsp, 56
        ret
        ENDP
main
TEXT
        ENDS
END
```

7.4. Упражнения

7.4.1. Упражнение #1

Этот код, когда компилируется при помощи GCC в Linux x86-64, падает во время исполнения (segmentation fault). Но он работает в среде Windows, когда скомпилирован при помощи MSVC 2010 x86. Почему?

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>

void alter_string(char *s)
{
    strcpy (s, "Goodbye!");
    printf ("Result: %s\n", s);
};

int main()
{
    alter_string ("Hello, world!\n");
};
```

Ответ: ?? (стр. ??).

Глава 8

Доступ к переданным аргументам

Как мы уже успели заметить, вызывающая функция передает аргументы для вызываемой через стек. А как вызываемая функция получает к ним доступ?

Листинг 8.1: простой пример

```
#include <stdio.h>
int f (int a, int b, int c)
{
    return a*b+c;
};
int main()
{
    printf ("%d\n", f(1, 2, 3));
    return 0;
};
```

8.1. x86

8.1.1. MSVC

Рассмотрим пример, скомпилированный в (MSVC 2010 Express):

Листинг 8.2: MSVC 2010 Express

```
TEXT
        SEGMENT
_a$ = 8
                                                           ; size = 4
_b = 12
                                                           ; size = 4
_{c} = 16
                                                           ; size = 4
        PROC
_f
        push
                 ebp
                 ebp, esp
        mov
                 eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        mov
                eax, DWORD PTR _b$[ebp]
        imul
                eax, DWORD PTR _c$[ebp]
        add
        pop
                ebp
        ret
_f
        ENDP
        PROC
_main
        push
                 ebp
        mov
                ebp, esp
        push
                3 ; третий аргумент
                2 ; второй аргумент
        push
        push
                1 ; первый аргумент
                _f
        call
        add
                esp, 12
        push
                OFFSET $SG2463 ; '%d', OaH, OOH
        push
```

```
call _printf
add esp, 8
; возврат 0
xor eax, eax
pop ebp
ret 0
_main ENDP
```

Итак, здесь видно: в функции main() заталкиваются три числа в стек и вызывается функция f(int,int,int). Внутри f() доступ к аргументам, также как и к локальным переменным, происходит через макросы: _a\$ = 8, но разница в том, что эти смещения со знаком *плюс*, таким образом если прибавить макрос _a\$ к указателю на EBP, то адресуется внешняя часть фрейма стека относительно EBP.

Далее всё более-менее просто: значение a помещается в EAX. Далее EAX умножается при помощи инструкции IMUL на то, что лежит в _b, и в EAX остается произведение этих двух значений. Далее к регистру EAX прибавляется то, что лежит в _c. Значение из EAX никуда не нужно перекладывать, оно уже лежит где надо. Возвращаем управление вызываемой функции — она возьмет значение из EAX и отправит его в printf().

8.2. x64

В x86-64 всё немного иначе, здесь аргументы функции (4 или 6) передаются через регистры, а callee из читает их из регистров, а не из стека.

8.2.1. MSVC

Оптимизирующий MSVC:

Листинг 8.3: Оптимизирующий MSVC 2012 x64

```
$SG2997 DB
                 '%d', 0aH, 00H
        PROC
main
        sub
                 rsp, 40
        mov
                 edx, 2
        lea
                 r8d, QWORD PTR [rdx+1]; R8D=3
        lea
                 ecx, QWORD PTR [rdx-1]; ECX=1
        call
        lea
                 rcx, OFFSET FLAT:$SG2997; '%d'
        mov
                 edx, eax
        call
                 printf
        xor
                 eax, eax
        add
                 rsp, 40
        ret
                 0
        ENDP
main
f
        PROC
        ; ЕСХ – первый аргумент
        ; EDX - второй аргумент
        ; R8D - третий аргумент
        imul
                ecx, edx
                eax, DWORD PTR [r8+rcx]
        lea
        ret
f
        ENDP
```

Как видно, очень компактная функция f() берет аргументы прямо из регистров. Инструкция LEA используется здесь для сложения чисел. Должно быть компилятор посчитал, что это будет эффективнее использования ADD. В самой main() LEA также используется для подготовки первого и третьего аргумента: должно быть, компилятор решил, что LEA будет работать здесь быстрее, чем загрузка значения в регистр при помощи MOV.

Попробуем посмотреть вывод неоптимизирующего MSVC:

Листинг 8.4: MSVC 2012 x64

```
f proc near
; shadow space:
arg_0 = dword ptr 8
```

```
arg_8
                = dword ptr
                              10h
arg_10
                = dword ptr
                              18h
                 ; ЕСХ – первый аргумент
                 ; EDX – второй аргумент
                 ; R8D - третий аргумент
                         [rsp+arg_10], r8d
                mov
                         [rsp+arg_8], edx
                mov
                         [rsp+arg_0], ecx
                         eax, [rsp+arg_0]
                mov
                imul
                         eax, [rsp+arg_8]
                add
                         eax, [rsp+arg_10]
                retn
f
                endp
main
                proc near
                sub
                         rsp, 28h
                         r8d, 3 ; третий аргумент
                mov
                         edx, 2 ; второй аргумент
                mov
                         есх, 1 ; первый аргумент
                mov
                call
                mov
                         edx, eax
                lea
                         rcx, $SG2931
                                          ; "%d\n"
                call
                         printf
                 ; возврат 0
                xor
                         eax, eax
                add
                         rsp, 28h
                 retn
main
                endp
```

Немного путаннее: все 3 аргумента из регистров зачем-то сохраняются в стеке. Это называется «shadow space» ¹: каждая функция в Win64 может (хотя и не обязана) сохранять значения 4-х регистров там. Это делается по крайней мере из-за двух причин: 1) в большой функции отвести целый регистр (а тем более 4 регистра) для входного аргумента слишком расточительно, так что к нему будет обращение через стек; 2) отладчик всегда знает, где найти аргументы функции в момент останова².

Так что, какие-то большие функции могут сохранять входные аргументы в «shadows space» для использования в будущем, а небольшие функции, как наша, могут этого и не делать.

Место в стеке для «shadow space» выделяет именно caller.

¹MSDN

²MSDN

Глава 9

Ещё о возвращаемых результатах

Результат выполнения функции в x86 обычно возвращается через регистр EAX, а если результат имеет тип байт или символ (*char*), то в самой младшей части EAX — AL. Если функция возвращает число с плавающей запятой, то будет использован регистр FPU ST(0).

9.1. Попытка использовать результат функции возвращающей void

Кстати, что будет, если возвращаемое значение в функции main() объявлять не как int, а как void?

Т.н. startup-код вызывает main() примерно так:

```
push envp
push argv
push argc
call main
push eax
call exit
```

Иными словами:

```
exit(main(argc,argv,envp));
```

Если вы объявите main() как *void*, и ничего не будете возвращать явно (при помощи выражения *return*), то в единственный аргумент exit() попадет то, что лежало в регистре EAX на момент выхода из main(). Там, скорее всего, будет какие-то случайное число, оставшееся от работы вашей функции. Так что код завершения программы будет псевдослучайным.

Мы можем это проиллюстрировать. Заметьте, что у функции main() тип возвращаемого значения именно void:

```
#include <stdio.h>

void main()
{
     printf ("Hello, world!\n");
};
```

Скомпилируем в Linux.

GCC 4.8.1 заменила printf() на puts(), но это нормально, потому что puts() возвращает количество выведенных символов, так же как и printf(). Обратите внимание на то, что EAX не обнуляется перед выходом их main(). Это значит что EAX перед выходом из main() содержит то, что puts() оставляет там.

```
Листинг 9.1: GCC 4.8.1
```

```
.LCO:
    .string "Hello, world!"
main:

push ebp
mov ebp, esp
and esp, -16
sub esp, 16
```

¹См. также: MSDN: Return Values (C++): MSDN

```
mov DWORD PTR [esp], OFFSET FLAT:.LCO
call puts
leave
ret
```

Напишем небольшой скрипт на bash, показывающий статус возврата («exit status» или «exit code») :

Листинг 9.2: tst.sh

```
#!/bin/sh
./hello_world
echo $?
```

И запустим:

```
$ tst.sh
Hello, world!
14
```

14 это как раз количество выведенных символов.

9.2. Что если не использовать результат функции?

printf() возвращает количество успешно выведенных символов, но результат работы этой функции редко используется на практике. Можно даже явно вызывать функции, чей смысл именно в возвращаемых значениях, но явно не использовать их:

```
int f()
{
    // skip first 3 random values
    rand();
    rand();
    rand();
    // and use 4th
    return rand();
};
```

Результат работы rand() остается в EAX во всех четырех случаях. Но в первых трех случаях значение, лежащее в EAX, просто выбрасывается.

ГЛАВА 10. ОПЕРАТОР GOTO ГЛАВА 10. ОПЕРАТОР GOTO

Глава 10

Оператор GOTO

Оператор GOTO считается анти-паттерном [Dij68], но тем не менее, его можно использовать в разумных пределах [Knu74], [Yur13, c. 1.3.2].

Вот простейший пример:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
         printf ("begin\n");
            goto exit;
            printf ("skip me!\n");
exit:
            printf ("end\n");
};
```

Вот что мы получаем в MSVC 2012:

Листинг 10.1: MSVC 2012

```
$SG2934 DB
                 'begin', OaH, OOH
$SG2936 DB
                 'skip me!', OaH, OOH
                 'end', 0aH, 00H
$SG2937 DB
        PROC
_main
                ebp
        push
        mov
                ebp, esp
                OFFSET $SG2934; 'begin'
        push
        call
                 _printf
        add
                esp, 4
                SHORT $exit$3
        jmp
                OFFSET $SG2936 ; 'skip me!'
        push
        call
                _printf
        add
                esp, 4
$exit$3:
                OFFSET $SG2937; 'end'
        push
                _printf
        call
        add
                esp, 4
        xor
                eax, eax
        pop
                ebp
        ret
_main
        ENDP
```

Выражение goto заменяется инструкцией JMP, которая работает точно также: безусловный переход в другое место.

Вызов второго printf() может исполнится только при помощи человеческого вмешательства, используя отладчик или модифицирование кода.

ГЛАВА 10. ОПЕРАТОР GOTO ГЛАВА 10. ОПЕРАТОР GOTO

10.1. Мертвый код

Вызов второго printf() также называется «мертвым кодом» («dead code») в терминах компиляторов. Это значит, что он никогда не будет исполнен. Так что если вы компилируете этот пример с оптимизацией, компилятор удаляет «мертвый код» не оставляя следа:

Листинг 10.2: Оптимизирующий MSVC 2012

```
$SG2981 DB
                'begin', OaH, OOH
                'skip me!', OaH, OOH
$SG2983 DB
$SG2984 DB
                'end', 0aH, 00H
_main
        PR0C
                OFFSET $SG2981 ; 'begin'
        push
                _printf
        call
        push
                OFFSET $SG2984 ; 'end'
$exit$4:
                _printf
        call
        add
                esp, 8
        xor
                eax, eax
        ret
        ENDP
_main
```

Впрочем, строку «skip me!» компилятор убрать забыл.

Глава 11

Условные переходы

11.1. Простой пример

```
#include <stdio.h>
void f_signed (int a, int b)
    if (a>b)
        printf ("a>b\n");
    if (a==b)
        printf ("a==b\n");
    if (a<b)
        printf ("a<b\n");</pre>
};
void f_unsigned (unsigned int a, unsigned int b)
    if (a>b)
        printf ("a>b\n");
    if (a==b)
        printf ("a==b\n");
    if (a<b)
        printf ("a<b\n");</pre>
};
int main()
{
    f_signed(1, 2);
    f_unsigned(1, 2);
    return 0;
};
```

11.1.1. x86

x86 + MSVC

Имеем в итоге функцию f_signed():

Листинг 11.1: Неоптимизирующий MSVC 2010

```
_a$ = 8
_b = 12
_f_signed PROC
    push
           ebp, esp
           eax, DWORD PTR _a$[ebp]
           eax, DWORD PTR _b$[ebp]
    cmp
    jle
           SHORT $LN3@f_signed
                                ; 'a>b'
           OFFSET $SG737
    push
    call
           _printf
    add
          esp, 4
```

```
$LN3@f_signed:
           ecx, DWORD PTR _a$[ebp]
    mov
           ecx, DWORD PTR _b$[ebp]
    cmp
           SHORT $LN2@f_signed
    ine
           OFFSET $SG739
                                  ; 'a==b'
    push
    call
            _printf
    add
           esp, 4
$LN2@f_signed:
    mov
           edx, DWORD PTR _a$[ebp]
    cmp
           edx, DWORD PTR _b$[ebp]
           SHORT $LN4@f_signed
    jge
                                  ; 'a<b'
           OFFSET $SG741
    push
           _printf
    call
    add
           esp, 4
$LN4@f_signed:
           ebp
    pop
           0
    ret
_f_signed ENDP
```

Первая инструкция JLE значит *Jump if Less or Equal*. Если второй операнд больше первого или равен ему, произойдет переход туда, где будет следующая проверка. А если это условие не срабатывает (то есть второй операнд меньше первого), то перехода не будет, и сработает первый printf(). Вторая проверка это JNE: *Jump if Not Equal*. Переход не произойдет, если операнды равны.

Третья проверка JGE: *Jump if Greater or Equal* — переход если первый операнд больше второго или равен ему. Кстати, если все три условных перехода сработают, ни один printf() не вызовется. Но без внешнего вмешательства это невозможно.

Функция f_unsigned() точно такая же, за тем исключением, что используются инструкции JBE и JAE вместо JLE и JGE:

Листинг 11.2: GCC

```
a$ = 8
          ; size = 4
_{b} = 12
          ; size = 4
_f_unsigned PROC
    push
           ebp
    mov
           ebp, esp
           eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    mov
    cmp
           eax, DWORD PTR _b$[ebp]
    jbe
           SHORT $LN3@f_unsigned
           OFFSET $SG2761
    push
                             ; 'a>b'
    call
           _printf
    add
           esp, 4
$LN3@f_unsigned:
           ecx, DWORD PTR _a$[ebp]
    mov
           ecx, DWORD PTR _b$[ebp]
    cmp
    ine
           SHORT $LN2@f_unsigned
    push
           OFFSET $SG2763
                             ; 'a==b'
    call
           _printf
    add
           esp, 4
$LN2@f_unsigned:
    mov
           edx, DWORD PTR _a$[ebp]
           edx, DWORD PTR _b$[ebp]
    cmp
           SHORT $LN4@f_unsigned
    jae
           OFFSET $SG2765
                            ; 'a<b'
    push
           _printf
    call
           esp, 4
    add
$LN4@f_unsigned:
    pop
           ebp
    ret
           0
_f_unsigned ENDP
```

Здесь всё то же самое, только инструкции условных переходов немного другие: JBE — Jump if Below or Equal и JAE — Jump if Above or Equal. Эти инструкции (JA/JAE/JB/JBE) отличаются от JG/JGE/JL/JLE тем, что работают с беззнаковыми переменными.

Отступление: смотрите также секцию о представлении знака в числах (22 (стр. 105)). Таким образом, увидев где используется JG/JL вместо JA/JB и наоборот, можно сказать почти уверенно насчет того, является ли тип переменной знаковым (signed) или беззнаковым (unsigned).

Далее функция main(), где ничего нового для нас нет:

ГЛАВА 11. УСЛОВНЫЕ ПЕРЕХОДЫ ГЛАВА 11. УСЛОВНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Листинг 11.3: main()

```
PR0C
_main
         push
                   ebp
                   ebp, esp
         mov
                   2
         push
                   1
         push
         call
                   _{\rm f\_signed}
         add
                   esp, 8
         push
                   2
         push
                   1
                  _f_unsigned
esp, 8
eax, eax
         call
         add
         xor
         pop
                   ebp
                   0
         ret
         ENDP
_main
```

ГЛАВА 11. УСЛОВНЫЕ ПЕРЕХОДЫ ГЛАВА 11. УСЛОВНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

x86 + MSVC + Hiew

Можем попробовать модифицировать исполняемый файл так, чтобы функция f_unsigned() всегда показывала «a==b», при любых входящих значениях. Вот как она выглядит в Hiew:

```
Hiew: 7_1.exe
                                                                                                   _ I I X
                                                                    a32 PE .00401000 Hiew 8.02 (c)SEN
   C:\Polygon\ollydbg\7_1.exe

□FRO -----
.00401000: 55
                                            push
                                                         ebp
.00401001: 8BEC
                                            mov
                                                         ebp,esp
.00401003: 8B4508
                                                         eax,[ebp][8]
                                            mov
00401006: 3B450C
                                            cmp
                                                         eax,[ebp][00C]
                                                         .000401018 --E1
00401009: 7E0D
                                            jle
                                                         00040B000 -- E2
0040100B: 6800B04000
                                            push
00401010: E8AA000000
                                            call
00401015: 83C404
                                            add
                                                         esp,4
.00401018: 8B4D08
                                                         ecx,[ebp][8]
                                           1mov
.0040101B: 3B4D0C
                                            cmp
                                                         ecx, [ebp][00C]
                                                        .00040102D --E4
.0040101E: 750D
                                            jnz
                                                         00040B008 ; a==b' --E5
00401020: 6808B04000
                                            push
                                                         .0004010BF --23
00401025: E895000000
                                            call
.0040102A: 83C404
                                            add
                                                         esp,4
.0040102D: 8B5508
                                                         edx,[ebp][8]
                                           4mov
00401030: 3B550C
                                            cmp
                                                         edx,[ebp][00C]
00401033: 7D0D
                                                         .000401042 --⊵6
                                            jge
.00401035: 6810B04000
                                                         00040B010 --E7
                                            push
                                                         .0004010BF --B3
.0040103A: E880000000
                                            call
.0040103F: 83C404
                                            add
                                                         esp,4
.00401042: 5D
                                           брор
                                                         ebp
.00401043: C3
.00401044: CC
                                            int
00401045: CC
                                            int
00401046: CC
                                            int
.00401047: CC
                                            int
00401048: CC
                                            int
 Global 2FilBlk
                                 5OrdLdr 6String
                                                  7Direct 8Table 91byte 10Leave 11Naked 12AddNam
```

Рис. 11.1: Hiew: функция f_unsigned()

Собственно, задач три:

- заставить первый переход срабатывать всегда;
- заставить второй переход не срабатывать никогда;
- заставить третий переход срабатывать всегда.

Так мы направим путь исполнения кода (code flow) во второй printf(), и он всегда будет срабатывать и выводить на консоль $\alpha==b$ ».

Для этого нужно изменить три инструкции (или байта):

- Первый переход теперь будет JMP, но смещение перехода (jump offset) останется прежним.
- Второй переход может быть и будет срабатывать иногда, но в любом случае он будет совершать переход только на следующую инструкцию, потому что мы выставляем смещение перехода (jump offset) в 0. В этих инструкциях смещение перехода просто прибавляется к адресу следующей инструкции. Когда смещение 0, переход будет на следующую инструкцию.
- Третий переход конвертируем в JMP точно так же, как и первый, он будет срабатывать всегда.

Что и делаем:

```
Hiew: 7_1.exe
                                                                                                  _ U ×
   C:\Polygon\ollydbg\7_1.exe

□FWO EDITMODE

                                                                   a32 PE
                                                                            00000434 Hiew 8.02
                                                                                                (c)SEN
00000400: 55
                                            push
                                                         ebp
00000401: 8BEC
                                           mov
                                                         ebp, esp
                                                         eax,[ebp][8]
00000403: 8B4508
                                           mov
00000406: 3B450C
                                                         eax,[ebp][00C]
                                            cmp
00000409: EB0D
                                                         000000418
                                            jmps
0000040B: 6800B04000
                                                         00040B000 ; '@ '
                                            push
00000410: E8AA000000
                                                         0000004BF
                                            call
00000415: 83C404
                                            add
                                                         esp,4
00000418: 8B4D08
                                                         ecx,[ebp][8]
                                            mov
0000041B: 3B4D0C
                                            cmp
                                                         ecx,[ebp][00C]
0000041E: 7500
                                                         000000420
                                            jnz
00000420: 6808B04000
                                                         00040B008 ; '@@@'
                                            push
00000425: E895000000
                                                        0000004BF
                                            call
0000042A: 83C404
                                            add
                                                         esp,4
0000042D: 8B5508
                                                         edx,[ebp][8]
                                            mov
                                                         edx,[ebp][00C]
00000430: 3B550C
                                            cmp
00000433: EBOD
                                            jmps
                                                         00040B010 ;' @2'
00000435: 6810B04000
                                            push
0000043A: E880000000
                                            call
0000043F: 83C404
                                            add
                                                         esp,4
00000442: 5D
                                            pop
                                                         ebp
00000443: C3
00000444: CC
                                            int
00000445: CC
                                            int
00000446: CC
                                            int
00000447: CC
                                            int
00000448: CC
                                            int
       2NOPs
                                5
                                                                           10
                                                                                   11
                                                                                            12
```

Рис. 11.2: Hiew: модифицируем функцию f_unsigned()

Если забыть про какой-то из переходов, то тогда будет срабатывать несколько вызовов printf(), а нам ведь нужно чтобы исполнялся только один.

11.2. Вычисление абсолютной величины

Это простая функция:

```
int my_abs (int i)
{
      if (i<0)
            return -i;
      else
            return i;
};</pre>
```

11.2.1. Оптимизирующий MSVC

Обычный способ генерации кода:

Листинг 11.4: Оптимизирующий MSVC 2012 x64

```
i$ = 8
my_abs PROC
; ECX = input
test ecx, ecx
; проверить знак входного значения
```

```
; пропустить инструкцию NEG если знак положительный jns SHORT $LN2@my_abs
; поменять знак neg есх
$LN2@my_abs:
; подготовить результат в EAX:
 mov eax, ecx ret 0
my_abs ENDP
```

11.3. Тернарный условный оператор

Тернарный условный оператор (ternary conditional operator) в Си/Си++ это:

```
expression ? expression : expression
```

И вот пример:

```
const char* f (int a)
{
    return a==10 ? "it is ten" : "it is not ten";
};
```

11.3.1. x86

Старые и неоптимизирующие компиляторы генерируют код так, как если бы выражение if/else было использовано вместо него:

Листинг 11.5: Неоптимизирующий MSVC 2008

```
$SG746 DB
                'it is ten', 00H
$SG747 DB
                'it is not ten', 00H
tv65 = -4 ; будет использовано как временная переменная
_a = 8
_f
        PR0C
        push
                ebp
        mov
                ebp, esp
        push
                ecx
; сравнить входное значение с 10
                DWORD PTR _a$[ebp], 10
        cmp
; переход на $LN3@f если не равно
                SHORT $LN3@f
        jne
; сохранить указатель на строку во временной переменной:
        mov
                DWORD PTR tv65[ebp], OFFSET $SG746 ; 'it is ten'
; перейти на выход
                SHORT $LN4@f
        jmp
$LN3@f:
; сохранить указатель на строку во временной переменной:
                DWORD PTR tv65[ebp], OFFSET $SG747 ; 'it is not ten'
        mov
$LN4@f:
; это выход. скопировать указатель на строку из временной переменной в ЕАХ.
                eax, DWORD PTR tv65[ebp]
        mov
                esp, ebp
        mov
                ebp
        pop
        ret
                0
_f
        ENDP
```

Листинг 11.6: Оптимизирующий MSVC 2008

```
$SG792 DB 'it is ten', 00H

$SG793 DB 'it is not ten', 00H

_a$ = 8 ; size = 4

_f PROC

; сравнить входное значение с 10
```

```
cmp DWORD PTR _a$[esp-4], 10
mov eax, OFFSET $SG792 ; 'it is ten'
; переход на $LN4@f если равно
    je SHORT $LN4@f
    mov eax, OFFSET $SG793 ; 'it is not ten'
$LN4@f:
    ret 0
_f ENDP
```

Новые компиляторы могут быть более краткими:

Листинг 11.7: Оптимизирующий MSVC 2012 x64

```
$SG1355 DB
                'it is ten', 00H
$SG1356 DB
                'it is not ten', 00H
a$ = 8
        PROC
; загрузить указатели на обе строки
        lea
                rdx, OFFSET FLAT:$SG1355; 'it is ten'
                rax, OFFSET FLAT: $SG1356 ; 'it is not ten'
        lea
; сравнить входное значение с 10
                ecx, 10
        cmp
; если равно, скопировать значение из RDX ("it is ten")
; если нет, ничего не делаем. указатель на строку "it is not ten" всё еще в RAX.
        cmove
                rax, rdx
                0
        ret
f
        ENDP
```

Оптимизирующий GCC 4.8 для x86 также использует инструкцию CMOVcc, тогда как неоптимизирующий GCC 4.8 использует условные переходы.

11.3.2. Перепишем, используя обычный if/else

```
const char* f (int a)
{
    if (a==10)
        return "it is ten";
    else
        return "it is not ten";
};
```

Интересно, оптимизирующий GCC 4.8 для x86 также может генерировать CMOVcc в этом случае:

Листинг 11.8: Оптимизирующий GCC 4.8

```
.LC0:
        .string "it is ten"
.I C1:
        .string "it is not ten"
f:
.LFB0:
; сравнить входное значение с 10
                DWORD PTR [esp+4], 10
        cmp
        mov
                edx, OFFSET FLAT:.LC1; "it is not ten"
                eax, OFFSET FLAT:.LCO ; "it is ten"
        mov
; если результат сравнение Not Equal (не равно), скопировать значение из EDX в EAX
; а если нет, то ничего не делать
        cmovne eax, edx
        ret
```

Но оптимизирующий MSVC 2012 пока не так хорош.

11.4. Поиск минимального и максимального значения

11.4.1. 32-bit

ГЛАВА 11. УСЛОВНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

```
int my_max(int a, int b)
{
      if (a>b)
           return a;
      else
           return b;
};
int my_min(int a, int b)
{
      if (a<b)
           return a;
      else
           return b;
};</pre>
```

Листинг 11.9: Неоптимизирующий MSVC 2013

```
_a = 8
b$ = 12
_my_min PROC
        push
                ebp
        mov
                ebp, esp
                eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        mov
; сравнить А и В:
                eax, DWORD PTR _b$[ebp]
        cmp
; переход, если А больше или равно В:
                SHORT $LN2@my_min
        jge
; перезагрузить А в ЕАХ в противном случае и перейти на выход
        mov
                eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        jmp
                SHORT $LN3@my_min
        jmp
                SHORT $LN3@my_min ; это избыточная JMP
$LN2@my_min:
; возврат В
                eax, DWORD PTR _b$[ebp]
        mov
$LN3@my_min:
                ebp
        pop
        ret
                0
_my_min ENDP
a$ = 8
_b = 12
_my_max PROC
        push
                ebp
        mov
                ebp, esp
                eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        mov
; сравнить А и В:
                eax, DWORD PTR _b$[ebp]
        cmp
; переход, если А меньше или равно В:
                SHORT $LN2@my_max
        jle
; перезагрузить А в ЕАХ в противном случае и перейти на выход
                eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        jmp
                SHORT $LN3@my_max
                SHORT $LN3@my_max ; это избыточная JMP
        jmp
$LN2@my_max:
; возврат В
                eax, DWORD PTR _b$[ebp]
        mov
$LN3@my_max:
                ebp
        pop
        ret
                0
_my_max ENDP
```

Эти две функции отличаются друг от друга только инструкцией условного перехода: JGE («Jump if Greater or Equal» — переход если больше или равно) используется в первой и JLE («Jump if Less or Equal» — переход если меньше или равно) во второй.

Здесь есть ненужная инструкция JMP в каждой функции, которую MSVC, наверное, оставил по ошибке.

11.5. Вывод

11.5.1. x86

Примерный скелет условных переходов:

Листинг 11.10: x86

```
CMP register, register/value

Jcc true ; cc=код условия

false:
... код, исполняющийся, если сравнение ложно ...

JMP exit

true:
... код, исполняющийся, если сравнение истинно ...

exit:
```

11.5.2. Без инструкций перехода

Если тело условного выражения очень короткое, может быть использована инструкция условного копирования: MOVcc в ARM (в режиме ARM), CSEL в ARM64, CMOVcc в x86.

Глава 12

switch()/case/default

12.1. Если вариантов мало

```
#include <stdio.h>

void f (int a)
{
    switch (a)
    {
       case 0: printf ("zero\n"); break;
       case 1: printf ("one\n"); break;
       case 2: printf ("two\n"); break;
       default: printf ("something unknown\n"); break;
    };
};
int main()
{
    f (2); // test
};
```

12.1.1. x86

Неоптимизирующий MSVC

Это дает в итоге (MSVC 2010):

Листинг 12.1: MSVC 2010

```
tv64 = -4; size = 4
_a$ = 8
          ; size = 4
     PR0C
_f
    push
           ebp
    mov
           ebp, esp
    push
           ecx
           eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    \text{mov}
           DWORD PTR tv64[ebp], eax
    \text{mov}
           DWORD PTR tv64[ebp], 0
    cmp
           SHORT $LN4@f
    jе
           DWORD PTR tv64[ebp], 1
    cmp
           SHORT $LN3@f
    jе
           DWORD PTR tv64[ebp], 2
    cmp
    jе
           SHORT $LN2@f
    jmp
           SHORT $LN1@f
$LN4@f:
           OFFSET $SG739; 'zero', OaH, OOH
    push
    call
           _printf
    add
           esp, 4
           SHORT $LN7@f
    jmp
$LN3@f:
    push
          OFFSET $SG741 ; 'one', OaH, OOH
```

```
_printf
    call
    add
           esp, 4
           SHORT $LN7@f
    jmp
$LN2@f:
           OFFSET $SG743; 'two', OaH, OOH
    push
    call
            _printf
    add
           esp, 4
    jmp
           SHORT $LN7@f
$LN1@f:
           OFFSET $SG745 ; 'something unknown', OaH, OOH
    push
    call
           _printf
    add
           esp, 4
$LN7@f:
    mov
           esp, ebp
           ebp
    pop
    ret
_f
      ENDP
```

Наша функция со оператором switch(), с небольшим количеством вариантов, это практически аналог подобной конструкции:

```
void f (int a)
{
    if (a==0)
        printf ("zero\n");
    else if (a==1)
        printf ("one\n");
    else if (a==2)
        printf ("two\n");
    else
        printf ("something unknown\n");
};
```

Когда вариантов немного и мы видим подобный код, невозможно сказать с уверенностью, был ли в оригинальном исходном коде switch(), либо просто набор операторов if(). То есть, switch() это синтаксический сахар для большого количества вложенных проверок при помощи if().

В самом выходном коде ничего особо нового, за исключением того, что компилятор зачем-то перекладывает входящую переменную (a) во временную в локальном стеке $v64^1$.

Если скомпилировать это при помощи GCC 4.4.1, то будет почти то же самое, даже с максимальной оптимизацией (ключ -03).

Оптимизирующий MSVC

Попробуем включить оптимизацию кодегенератора MSVC (/Ox): cl 1.c /Fa1.asm /Ox

Листинг 12.2: MSVC

```
_a$ = 8 ; size = 4
      PR0C
_f
           eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
    mov
    sub
           eax, 0
           SHORT $LN4@f
    je
    sub
           eax, 1
           SHORT $LN3@f
    jе
    sub
           eax, 1
    je
           SHORT $LN2@f
           DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG791; 'something unknown', OaH, OOH
    mov
           _printf
    jmp
$LN2@f:
           DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG789; 'two', OaH, OOH
    mov
    jmp
           _printf
$LN3@f:
           DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG787; 'one', OaH, OOH
    mov
           _printf
    jmp
$LN4@f:
    mov
           DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG785; 'zero', OaH, OOH
```

 $^{^{1}}$ Локальные переменные в стеке с префиксом $\mathsf{tv}-\mathsf{ta}\mathsf{k}$ МSVC называет внутренние переменные для своих нужд

```
jmp _printf
_f ENDP
```

Вот здесь уже всё немного по-другому, причем не без грязных трюков.

Первое: а помещается в EAX и от него отнимается 0. Звучит абсурдно, но нужно это для того, чтобы проверить, 0 ли в EAX был до этого? Если да, то выставится флаг ZF (что означает, что результат вычитания 0 от числа стал 0) и первый условный переход JE (Jump if Equal или его синоним JZ — Jump if Zero) сработает на метку \$LN4@f, где выводится сообщение 'zero'. Если первый переход не сработал, от значения отнимается по единице, и если на какой-то стадии в результате образуется 0, то сработает соответствующий переход.

И в конце концов, если ни один из условных переходов не сработал, управление передается printf() со строковым аргументом 'something unknown'.

Второе: мы видим две, мягко говоря, необычные вещи: указатель на сообщение помещается в переменную a, и затем printf() вызывается не через CALL, а через JMP. Объяснение этому простое. Вызывающая функция заталкивает в стек некоторое значение и через CALL вызывает нашу функцию. CALL в свою очередь заталкивает в стек адрес возврата (RA^2) и делает безусловный переход на адрес нашей функции. Наша функция в самом начале (да и в любом её месте, потому что в теле функции нет ни одной инструкции, которая меняет что-то в стеке или в ESP) имеет следующую разметку стека:

- ESP хранится RA
- ESP+4 хранится значение a

С другой стороны, чтобы вызвать printf(), нам нужна почти такая же разметка стека, только в первом аргументе нужен указатель на строку. Что, собственно, этот код и делает.

Он заменяет свой первый аргумент на адрес строки, и затем передает управление printf(), как если бы вызвали не нашу функцию f(), а сразу printf(). printf() выводит некую строку на stdout, затем исполняет инструкцию RET, которая из стека достает RA и управление передается в ту функцию, которая вызывала f(), минуя при этом конец функции f().

Всё это возможно, потому что printf() вызывается в f() в самом конце. Всё это чем-то даже похоже на longjmp() 3 . И всё это, разумеется, сделано для экономии времени исполнения.

12.1.2. Вывод

Oператор switch() с малым количеством вариантов трудноотличим от применения конструкции if/else: листинг.12.1.1.

12.2. И если много

Если ветвлений слишком много, то генерировать слишком длинный код с многочисленными JE/JNE уже не так удобно.

```
#include <stdio.h>

void f (int a)
{
    switch (a)
    {
       case 0: printf ("zero\n"); break;
       case 1: printf ("one\n"); break;
       case 2: printf ("two\n"); break;
       case 3: printf ("three\n"); break;
       case 4: printf ("four\n"); break;
       default: printf ("something unknown\n"); break;
    };
};

int main()
{
    f (2); // test
};
```

²Адрес возврата

³wikipedia

12.2.1. x86

Неоптимизирующий MSVC

Рассмотрим пример, скомпилированный в (MSVC 2010):

Листинг 12.3: MSVC 2010

```
tv64 = -4 ; size = 4
_a$ = 8
           ; size = 4
_f
      PR0C
    push
           ebp
           ebp, esp
    mov
    push
           ecx
           eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    mov
           DWORD PTR tv64[ebp], eax
    mov
           DWORD PTR tv64[ebp], 4
    cmp
           SHORT $LN1@f
    ja
           ecx, DWORD PTR tv64[ebp]
    mov
           DWORD PTR $LN11@f[ecx*4]
    jmp
$LN6@f:
    push
           OFFSET $SG739; 'zero', OaH, OOH
    call
           _printf
    add
           esp, 4
           SHORT $LN9@f
    jmp
$LN5@f:
           OFFSET $SG741; 'one', 0aH, 00H
    push
    call
           _printf
    add
           esp, 4
           SHORT $LN9@f
    jmp
$LN4@f:
           OFFSET $SG743 ; 'two', OaH, OOH
    push
    call
           _printf
    add
           esp, 4
           SHORT $LN9@f
    jmp
$LN3@f:
           OFFSET $SG745; 'three', OaH, OOH
    push
    call
           _printf
    add
           esp, 4
           SHORT $LN9@f
    jmp
$LN2@f:
           OFFSET $SG747; 'four', OaH, OOH
    push
    call
           _printf
    add
           esp, 4
    jmp
           SHORT $LN9@f
$LN1@f:
           OFFSET $SG749; 'something unknown', OaH, OOH
    push
    call
           _printf
    add
           esp, 4
$LN9@f:
           esp, ebp
    mov
    pop
           ebp
    ret
            2 ; выровнять следующую метку
    npad
$LN11@f:
          $LN6@f ; 0
    DD
    DD
          $LN5@f ; 1
    DD
          $LN4@f ; 2
    DD
          $LN3@f ; 3
    DD
          $LN2@f ; 4
f
      ENDP
```

Здесь происходит следующее: в теле функции есть набор вызовов printf() с разными аргументами. Все они имеют, конечно же, адреса, а также внутренние символические метки, которые присвоил им компилятор. Также все эти метки указываются во внутренней таблице \$LN11@f.

В начале функции, если a больше 4, то сразу происходит переход на метку \$LN1@f, где вызывается printf() с аргументом 'something unknown'.

А если a меньше или равно 4, то это значение умножается на 4 и прибавляется адрес таблицы с переходами (\$LN11@f). Таким образом, получается адрес внутри таблицы, где лежит нужный адрес внутри тела функции. Например, возьмем

a равным 2. 2*4=8 (ведь все элементы таблицы — это адреса внутри 32-битного процесса, таким образом, каждый элемент занимает 4 байта). 8 прибавить к \$LN11@f — это будет элемент таблицы, где лежит \$LN4@f. JMP вытаскивает из таблицы адрес \$LN4@f и делает безусловный переход туда.

 $Эта таблица иногда называется jumptable или branch table <math>^4$.

A там вызывается printf() с аргументом 'two'. Дословно, инструкция jmp DWORD PTR \$LN11@f[ecx*4] означает перейти по DWORD, который лежит по адресу \$LN11@f + ecx * 4.

это макрос ассемблера, выравнивающий начало таблицы, чтобы она располагалась по адресу кратному 4 (или 16). Это нужно для того, чтобы процессор мог эффективнее загружать 32-битные значения из памяти через шину с памятью, кэш-память, и т.д.

Неоптимизирующий GCC

Посмотрим, что сгенерирует GCC 4.4.1:

Листинг 12.4: GCC 4.4.1

```
public f
f
       proc near ; CODE XREF: main+10
var_18 = dword ptr -18h
arg_0 = dword ptr 8
       push
               ebp
               ebp, esp
       mov
               esp, 18h
       sub
       cmp
               [ebp+arg_0], 4
               short loc_8048444
       ja
               eax, [ebp+arg_0]
       mov
       shl
               eax, 2
               eax, ds:off_804855C[eax]
       mov
       jmp
loc_80483FE: ; DATA XREF: .rodata:off_804855C
               [esp+18h+var_18], offset aZero ; "zero"
       mov
       call
               puts
               short locret_8048450
       jmp
loc 804840C: ; DATA XREF: .rodata:08048560
               [esp+18h+var_18], offset aOne; "one"
       call
               _puts
               short locret_8048450
       jmp
loc_804841A: ; DATA XREF: .rodata:08048564
               [esp+18h+var_18], offset aTwo ; "two"
       mov
       call
               puts
               short locret_8048450
       jmp
loc 8048428: ; DATA XREF: .rodata:08048568
               [esp+18h+var_18], offset aThree; "three"
       call
               _puts
               short locret_8048450
       jmp
loc_8048436: ; DATA XREF: .rodata:0804856C
               [esp+18h+var_18], offset aFour ; "four"
       mov
       call
               puts
               short locret_8048450
       jmp
loc_8048444: ; CODE XREF: f+A
               [esp+18h+var_18], offset aSomethingUnkno; "something unknown"
       mov
       call
               _puts
locret 8048450: ; CODE XREF: f+26
                ; f+34...
       leave
       retn
f
       endp
```

⁴Сам метод раньше назывался computed GOTO В ранних версиях FORTRAN: wikipedia. Не очень-то и полезно в наше время, но каков термин!

Практически то же самое, за исключением мелкого нюанса: aprумент из arg_0 умножается на 4 при помощи сдвига влево на 2 бита (это почти то же самое что и умножение на 4) (15.2.1 (стр. 61)). Затем адрес метки внутри функции берется из массива off_804855С и адресуется при помощи вычисленного индекса.

12.2.2. Вывод

Примерный скелет оператора switch():

Листинг 12.5: x86

```
MOV REG, input
CMP REG, 4 ; максимальное количество меток
JA default
SHL REG, 2 ; найти элемент в таблице. сдвинуть на 3 бита в x64
MOV REG, jump_table[REG]
JMP REG
case1:
    ; делать что-то
    JMP exit
    ; делать что-то
    JMP exit
case3:
     : делать что-то
    JMP exit
case4:
    : делать что-то
    JMP exit
case5:
    ; делать что-то
    JMP exit
default:
exit:
    . . . .
jump_table dd case1
           dd case2
           dd case3
           dd case4
           dd case5
```

Переход по адресу из таблицы переходов может быть также реализован такой инструкцией: JMP jump_table[REG*4]. Или JMP jump_table[REG*8] в x64.

Таблица переходов (jumptable) это просто массив указателей, как это будет вскоре описано: 16.4 (стр. 68).

12.3. Когда много саѕе в одном блоке

Вот очень часто используемая конструкция: несколько case может быть использовано в одном блоке:

```
#include <stdio.h>

void f(int a)
{
```

```
switch (a)
        case 1:
        case 2:
        case 7:
        case 10:
                 printf ("1, 2, 7, 10\n");
                 break;
        case 3:
        case 4:
        case 5:
        case 6:
                 printf ("3, 4, 5\n");
                 break;
        case 8:
        case 9:
        case 20:
        case 21:
                 printf ("8, 9, 21\n");
                 break;
        case 22:
                 printf ("22\n");
                 break;
        default:
                 printf ("default\n");
                 break;
        };
};
int main()
{
        f(4);
};
```

Слишком расточительно генерировать каждый блок для каждого случая, поэтому обычно генерируется каждый блок плюс некий диспетчер.

12.3.1. MSVC

Листинг 12.6: Оптимизирующий MSVC 2010

```
1
    $SG2798 DB
                     '1, 2, 7, 10', 0aH, 00H
 2
    $SG2800 DB
                     '3, 4, 5', 0aH, 00H
                     '8, 9, 21', OaH, OOH
    $SG2802 DB
 3
 4
    $SG2804 DB
                     '22', OaH, OOH
5
    $SG2806 DB
                     'default', OaH, OOH
6
    _a$ = 8
7
8
    _f
            PROC
9
                     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
            mov
10
            dec
                     eax
11
            cmp
                     eax, 21
12
                     SHORT $LN1@f
            ja
                     eax, BYTE PTR $LN10@f[eax]
13
            movzx
                     DWORD PTR $LN11@f[eax*4]
14
            jmp
    $LN5@f:
15
                     DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG2798 ; '1, 2, 7, 10'
16
            mov
17
                     DWORD PTR __imp__printf
            jmp
18
    $LN4@f:
19
            mov
                     DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG2800 ; '3, 4, 5'
20
            jmp
                     DWORD PTR __imp__printf
21
    $LN3@f:
22
            mov
                     DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG2802; '8, 9, 21'
23
            jmp
                     DWORD PTR __imp__printf
24
    $LN2@f:
25
                     DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG2804; '22'
            mov
26
                     DWORD PTR __imp__printf
            jmp
27
    $LN1@f:
28
                     DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG2806; 'default'
            mov
```

```
DWORD PTR __imp__printf
29
            jmp
                     2 ; выровнять таблицу $LN11@f по 16-байтной границе
30
            npad
31
    $LN11@f:
32
                     $LN5@f; вывести '1, 2, 7, 10'
            DD
                     $LN4@f ; вывести '3, 4, 5'
33
            DD
34
            DD
                     $LN3@f; вывести '8, 9, 21'
35
            DD
                     $LN2@f ; вывести '22'
36
            DD
                     $LN1@f ; вывести 'default'
37
    $LN10@f:
38
            DB
                     0 ; a=1
39
            DR
                     0 ; a=2
40
            DB
                     1; a=3
                     1 ; a=4
41
            DB
42
            DB
                     1 ; a=5
43
            DB
                     1; a=6
44
            DB
                     0 ; a=7
45
            DB
                     2; a=8
46
            DB
                     2; a=9
47
            DB
                     0 ; a=10
48
            DB
                     4 ; a=11
49
            DR
                     4 ; a=12
50
            DR
                     4; a=13
51
            DB
                     4; a=14
52
            DB
                     4; a=15
53
                     4; a=16
            DB
54
                     4; a=17
            DB
55
            DB
                     4; a=18
56
            DB
                     4; a=19
                     2; a=20
57
            DB
58
            DR
                     2 ; a=21
59
            DB
                     3; a=22
            ENDP
60
    _f
```

Здесь видим две таблицы: первая таблица (\$LN10@f) это таблица индексов, а вторая таблица (\$LN11@f) это массив указателей на блоки.

В начале, входное значение используется как индекс в таблице индексов (строка 13).

Вот краткое описание значений в таблице: 0 это первый блок *case* (для значений 1, 2, 7, 10), 1 это второй (для значений 3, 4, 5), 2 это третий (для значений 8, 9, 21), 3 это четвертый (для значений 22), 4 это для блока по умолчанию.

Мы получаем индекс для второй таблицы указателей на блоки и переходим туда (строка 14).

Ещё нужно отметить то, что здесь нет случая для нулевого входного значения. Поэтому мы видим инструкцию DEC на строке 10 и таблица начинается с a=1. Потому что незачем выделять в таблице элемент для a=0.

Это очень часто используемый шаблон.

В чем же экономия? Почему нельзя сделать так, как уже обсуждалось (12.2.1 (стр. 47)), используя только одну таблицу, содержащую указатели на блоки? Причина в том, что элементы в таблице индексов занимают только по 8-битному байту, поэтому всё это более компактно.

12.4. Fall-through

Ещё одно популярное использование оператора switch() это т.н. «fallthrough» («провал»). Вот простой пример:

```
#define R 1
1
    #define W 2
    #define RW 3
5
    void f(int type)
6
7
             int read=0, write=0;
8
9
             switch (type)
10
             case RW:
11
                      read=1;
12
13
             case W:
14
                     write=1;
```

```
15
                      break;
16
             case R:
17
                      read=1;
18
                      break;
19
             default:
20
                      break;
21
             };
22
             printf ("read=%d, write=%d\n", read, write);
23
    };
```

Если type = 1 (R), read будет выставлен в 1, если type = 2 (W), write будет выставлен в 2. В случае type = 3 (RW), обе read и write будут выставлены в 1.

Фрагмент кода на строке 14 будет исполнен в двух случаях: если type = RW или если type = W. Там нет «break» для «case RW», и это нормально.

12.4.1. MSVC x86

Листинг 12.7: MSVC 2012

```
$SG1305 DB
                 'read=%d, write=%d', OaH, OOH
_{write} = -12
                 ; size = 4
_{read} = -8
                 ; size = 4
tv64 = -4
                 ; size = 4
_type$ = 8
                 ; size = 4
_f
        PROC
        push
                ebp
        mov
                ebp, esp
        sub
                esp, 12
        mov
                DWORD PTR _read$[ebp], 0
        mov
                DWORD PTR _write$[ebp], 0
                eax, DWORD PTR _type$[ebp]
        mov
                DWORD PTR tv64[ebp], eax
        mov
                DWORD PTR tv64[ebp], 1 ; R
        cmp
        iе
                 SHORT $LN2@f
                DWORD PTR tv64[ebp], 2; W
        cmp
        jе
                 SHORT $LN3@f
        cmp
                DWORD PTR tv64[ebp], 3; RW
                SHORT $LN4@f
        jе
        jmp
                SHORT $LN5@f
$LN4@f:
       ; case RW:
                DWORD PTR _read$[ebp], 1
        mov
$LN3@f: ; case W:
                DWORD PTR _write$[ebp], 1
        mov
        jmp
                SHORT $LN5@f
$LN2@f: ; case R:
                DWORD PTR _read$[ebp], 1
        mov
$LN5@f: ; default
                ecx, DWORD PTR _write$[ebp]
        mov
        push
                ecx
                edx, DWORD PTR _read$[ebp]
        mov
        push
                 edx
                OFFSET $SG1305 ; 'read=%d, write=%d'
        push
        call
                 _printf
                esp, 12
        add
        mov
                esp, ebp
                ebp
        pop
        ret
                0
_f
        ENDP
```

Код почти полностью повторяет то, что в исходнике. Там нет переходов между метками \$LN4@f и \$LN3@f: так что когда управление (code flow) находится на \$LN4@f, read в начале выставляется в 1, затем write. Наверное, поэтому всё это и называется «проваливаться»: управление проваливается через один фрагмент кода (выставляющий read) в другой (выставляющий write). Если type = W, мы оказываемся на \$LN3@f, так что код выставляющий read в 1 не исполнится.

Глава 13

Циклы

13.1. Простой пример

13.1.1. x86

Для организации циклов в архитектуре x86 есть старая инструкция LOOP. Она проверяет значение регистра ECX и если оно не 0, делает декремент ECX и переход по метке, указанной в операнде. Возможно, эта инструкция не слишком удобная, потому что уже почти не бывает современных компиляторов, которые использовали бы её. Так что если вы видите где-то LOOP, то с большой вероятностью это вручную написанный код на ассемблере.

Обычно, циклы на Cu/Cu++ создаются при помощи for(), while(), do/while().

Haчнем c for().

Это выражение описывает инициализацию, условие, операцию после каждой итерации (инкремент/декремент) и тело цикла.

```
for (инициализация; условие; после каждой итерации)
{
тело_цикла;
}
```

Примерно так же, генерируемый код и будет состоять из этих четырех частей.

Возьмем пример:

Имеем в итоге (MSVC 2010):

Листинг 13.1: MSVC 2010

```
_i$ = -4
_main PROC

push ebp
mov ebp, esp
push ecx
mov DWORD PTR _i$[ebp], 2 ; инициализация цикла
jmp SHORT $LN3@main
```

```
$LN2@main:
           eax, DWORD PTR _i$[ebp] ; то что мы делаем после каждой итерации:
    mov
                                     ; добавляем 1 к і
    add
           DWORD PTR _i$[ebp], eax
    mov
$LN3@main:
    cmp
           DWORD PTR _i$[ebp], 10 ; это условие проверяется *перед* каждой итерацией
                                    ; если і больше или равно 10, заканчиваем цикл
    jge
           SHORT $LN1@main
           ecx, DWORD PTR _i$[ebp] ; тело цикла: вызов функции printing_function(i)
    mov
    push
    call
           _printing_function
    add
           esp, 4
           SHORT $LN2@main
    jmp
                                    ; переход на начало цикла
$LN1@main:
                                    ; конец цикла
    xor
           eax, eax
           esp, ebp
    mov
    pop
           ebp
           0
    ret
         ENDP
_main
```

В принципе, ничего необычного.

Листинг 13.2: Оптимизирующий MSVC

```
_main
          PROC
    push
            esi
    mov
            esi. 2
$LL3@main:
    push
            esi
            _printing_function
    call
    inc
    add
            esp, 4
            esi, 10
                         ; 0000000aH
    cmp
            SHORT $LL3@main
    jl
    xor
            eax, eax
            esi
    pop
    ret
            0
          ENDP
main
```

Здесь происходит следующее: переменную i компилятор не выделяет в локальном стеке, а выделяет целый регистр под нее: ESI. Это возможно для маленьких функций, где мало локальных переменных.

В принципе, всё то же самое, только теперь одна важная особенность: f() не должна менять значение ESI. Наш компилятор уверен в этом, а если бы и была необходимость использовать регистр ESI в функции f(), то её значение сохранялось бы в стеке. Примерно так же как и в нашем листинге: обратите внимание на PUSH ESI/POP ESI в начале и конце функции.

13.1.2. Ещё кое-что

По генерируемому коду мы видим следующее: после инициализации i, тело цикла не исполняется. Исполняется сразу проверка условия i, а лишь затем исполняется тело цикла. Это правильно. Потому что если условие в самом начале не выполняется, тело цикла исполнять нельзя. Так может быть, например, в таком случае:

```
for (i=0; i<total_entries_to_process; i++)
тело_цикла;
```

Ecли total_entries_to_process равно 0, тело цикла не должно исполниться ни разу. Поэтому проверка условия происходит перед тем как исполнить само тело.

Впрочем, оптимизирующий компилятор может переставить проверку условия и тело цикла местами, если он уверен, что описанная здесь ситуация невозможна, как в случае с нашим простейшим примером и компиляторами Keil, Xcode (LLVM), MSVC и GCC в режиме оптимизации.

13.2. Функция копирования блоков памяти

Настоящие функции копирования памяти могут копировать по 4 или 8 байт на каждой итерации, использовать SIMD¹, векторизацию, и т.д. Но ради простоты, этот пример настолько прост, насколько это возможно.

¹Single instruction, multiple data

13.2.1. Простейшая реализация

Листинг 13.3: GCC 4.9 x64 оптимизация по размеру (-Os)

```
my_memcpy:
; RDI = целевой адрес
; RSI = исходный адрес
; RDX = размер блока
; инициализировать счетчик (і) в 0
                eax, eax
        xor
.L2:
; все байты скопированы? тогда заканчиваем:
        cmp
                rax, rdx
        jе
                 .L5
; загружаем байт по адресу RSI+i:
        \text{mov}
                 cl, BYTE PTR [rsi+rax]
; записываем байт по адресу RDI+i:
        mov
                BYTE PTR [rdi+rax], cl
                 rax ; i++
        inc
                 .L2
        jmp
.L5:
        ret
```

13.3. Вывод

Примерный скелет цикла от 2 до 9 включительно:

Листинг 13.4: x86

```
mov [counter], 2 ; инициализация jmp check body:
; тело цикла
; делаем тут что-нибудь
; используем переменную счетчика в локальном стеке add [counter], 1 ; инкремент check:
    cmp [counter], 9
    jle body
```

Операция инкремента может быть представлена как 3 инструкции в неоптимизированном коде:

Листинг 13.5: x86

```
MOV [counter], 2 ; инициализация

JMP check
body:

; тело цикла

; делаем тут что-нибудь

; используем переменную счетчика в локальном стеке

MOV REG, [counter] ; инкремент

INC REG

MOV [counter], REG

check:

CMP [counter], 9

JLE body
```

Если тело цикла короткое, под переменную счетчика можно выделить целый регистр:

Листинг 13.6: x86

Некоторые части цикла могут быть сгенерированы компилятором в другом порядке:

Листинг 13.7: x86

```
MOV [counter], 2 ; инициализация

JMP label_check
label_increment:

ADD [counter], 1 ; инкремент
label_check:

CMP [counter], 10

JGE exit

; тело цикла

; делаем тут что-нибудь

; используем переменную счетчика в локальном стеке

JMP label_increment
exit:
```

Обычно условие проверяется *перед* телом цикла, но компилятор может перестроить цикл так, что условие проверяется *после* тела цикла. Это происходит тогда, когда компилятор уверен, что условие всегда будет *истинно* на первой итерации, так что тело цикла исполнится как минимум один раз:

Листинг 13.8: x86

```
MOV REG, 2 ; инициализация body:
    ; тело цикла
    ; делаем тут что-нибудь
    ; используем переменную счетчика в REG, но не изменяем её!
    INC REG ; инкремент
    CMP REG, 10
    JL body
```

Используя инструкцию LOOP. Это редкость, компиляторы не используют её. Так что если вы её видите, это верный знак, что этот фрагмент кода написан вручную:

Листинг 13.9: x86

```
; считать от 10 до 1

MOV ECX, 10

body:

; тело цикла

; делаем тут что-нибудь

; используем переменную счетчика в ECX, но не изменяем её!

LOOP body
```

Глава 14

Простая работа с Си-строками

14.1. strlen()

Ещё немного о циклах. Часто функция $strlen()^1$ реализуется при помощи while(). Например, вот как это сделано в стандартных библиотеках MSVC:

```
int my_strlen (const char * str)
{
        const char *eos = str;

        while( *eos++ );

        return( eos - str - 1 );
}
int main()
{
        // test
        return my_strlen("hello!");
};
```

14.1.1. x86

Неоптимизирующий MSVC

Итак, компилируем:

```
; size = 4
_{\text{eos}} = -4
_str$ = 8
                                  ; size = 4
_strlen PROC
   push
            ebp
   mov
            ebp, esp
   push
            eax, DWORD PTR _str$[ebp] ; взять указатель на символ из "str"
   mov
            DWORD PTR _eos$[ebp], eax ; и переложить его в нашу локальную переменную "eos"
   mov
$LN2@strlen_:
   mov
            ecx, DWORD PTR _eos$[ebp] ; ECX=eos
    ; взять байт, на который указывает ЕСХ и положить его в EDX расширяя до 32-х бит, учитывая знак
            edx, BYTE PTR [ecx]
            eax, DWORD PTR _eos$[ebp] ; EAX=eos
   mov
                                        ; инкремент ЕАХ
   add
            DWORD PTR _eos$[ebp], eax ; положить eax назад в "eos"
   mov
            edx, edx
                                        ; EDX ноль?
    test
            SHORT $LN1@strlen_
                                        ; да, то что лежит в EDX это ноль, выйти из цикла
    jе
    jmp
            SHORT $LN2@strlen_
                                       ; продолжаем цикл
$LN1@strlen_:
```

 $^{^{1}}$ подсчет длины строки в Си

```
; здесь мы вычисляем разницу двух указателей

mov eax, DWORD PTR _eos$[ebp]
sub eax, DWORD PTR _str$[ebp]
sub eax, 1 ; отнимаем от разницы еще единицу и возвращаем результат
mov esp, ebp
pop ebp
ret 0
_strlen_ ENDP
```

Здесь две новых инструкции: MOVSX и TEST.

О первой. MOVSX предназначена для того, чтобы взять байт из какого-либо места в памяти и положить его, в нашем случае, в регистр EDX. Но регистр EDX — 32-битный. MOVSX означает MOV with Sign-Extend. Оставшиеся биты с 8-го по 31-й MOVSX сделает единицей, если исходный байт в памяти имеет знак минус, или заполнит нулями, если знак плюс.

И вот зачем всё это.

По умолчанию в MSVC и GCC тип *char* — знаковый. Если у нас есть две переменные, одна *char*, а другая *int* (*int* тоже знаковый), и если в первой переменной лежит -2 (что кодируется как 0xFE) и мы просто переложим это в *int*, то там будет 0x000000FE, а это, с точки зрения *int*, даже знакового, будет 254, но никак не -2. -2 в переменной *int* кодируется как 0xFFFFFFFE. Для того чтобы значение 0xFE из переменной типа *char* переложить в знаковый *int* с сохранением всего, нужно узнать его знак и затем заполнить остальные биты. Это делает MOVSX.

См. также об этом раздел «Представление знака в числах» (22 (стр. 105)).

Хотя конкретно здесь компилятору вряд ли была особая надобность хранить значение *char* в регистре EDX, а не его восьмибитной части, скажем DL. Но получилось, как получилось. Должно быть register allocator компилятора сработал именно так.

Позже выполняется TEST EDX, EDX. Об инструкции TEST читайте в разделе о битовых полях (17 (стр. 75)). Конкретно здесь эта инструкция просто проверяет состояние регистра EDX на 0.

Оптимизирующий MSVC

Теперь скомпилируем всё то же самое в MSVC 2012, но с включенной оптимизацией (/0x):

Листинг 14.1: Оптимизирующий MSVC 2012 /Ob0

```
str$ = 8
                                  ; size = 4
_strlen PROC
        mov
                 edx, DWORD PTR _str$[esp-4] ; EDX -> указатель на строку
        mov
                eax, edx
                                               ; переложить в ЕАХ
$LL2@strlen:
                                              ; CL = *EAX
                 cl, BYTE PTR [eax]
        mov
                                               ; EAX++
        inc
                 eax
                 cl, cl
                                              ; CL==0?
        test
                SHORT $LL2@strlen
        ine
                                              ; нет, продолжаем цикл
        sub
                eax, edx
                                              ; вычисляем разницу указателей
        dec
                eax
                                              ; декремент ЕАХ
                0
        ret
_strlen ENDP
```

Здесь всё попроще стало. Но следует отметить, что компилятор обычно может так хорошо использовать регистры только на небольших функциях с небольшим количеством локальных переменных.

INC/DEC — это инструкции инкремента-декремента. Попросту говоря — увеличить на единицу или уменьшить.

Глава 15

Замена одних арифметических инструкций на другие

В целях оптимизации одна инструкция может быть заменена другой, или даже группой инструкций. Например, ADD и SUB могут заменять друг друга: строка 18 в листинг.??.

15.1. Умножение

15.1.1. Умножение при помощи сложения

Вот простой пример:

Листинг 15.1: Оптимизирующий MSVC 2010

```
unsigned int f(unsigned int a)
{
    return a*8;
};
```

Умножение на 8 заменяется на три инструкции сложения, делающих то же самое. Должно быть, оптимизатор в MSVC решил, что этот код может быть быстрее.

```
_TEXT
        SEGMENT
_a = 8
                                                           ; size = 4
_f
        PROC
; File c:\polygon\c\2.c
        mov
                 eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
        add
                eax, eax
        add
                eax, eax
        add
                eax, eax
        ret
f
        ENDP
_TEXT
        ENDS
```

15.1.2. Умножение при помощи сдвигов

Ещё очень часто умножения и деления на числа вида 2^n заменяются на инструкции сдвигов.

```
unsigned int f(unsigned int a)
{
    return a*4;
};
```

Листинг 15.2: Неоптимизирующий MSVC 2010


```
_a$ = 8 ; size = 4
_f PROC
push ebp
```

ГЛАВА 15. ЗАМЕНА ОДНИХ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ИНСТРУКЦИЙ НА ДРУГИЕ ГЛАВА 15. ЗАМЕНА ОДНИХ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ИНСТРУКЦИЙ НА ДРУГИЕ

```
mov ebp, esp
mov eax, DWORD PTR _a$[ebp]
shl eax, 2
pop ebp
ret 0
_f ENDP
```

Умножить на 4 это просто сдвинуть число на 2 бита влево, вставив 2 нулевых бита справа (как два самых младших бита). Это как умножить 3 на 100 — нужно просто дописать два нуля справа.

Вот как работает инструкция сдвига влево:



Добавленные биты справа – всегда нули.

15.1.3. Умножение при помощи сдвигов, сложений и вычитаний

Можно избавиться от операции умножения, если вы умножаете на числа вроде 7 или 17, и использовать сдвиги. Здесь используется относительно простая математика.

32-бита

```
#include <stdint.h>
int f1(int a)
{
    return a*7;
};
int f2(int a)
{
    return a*28;
};
int f3(int a)
{
    return a*17;
};
```

x86

Листинг 15.3: Оптимизирующий MSVC 2012

```
; a*7
_a$ = 8
_f1
        PROC
                 ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
        \text{mov}
; ECX=a
                  eax, DWORD PTR [ecx*8]
        lea
; EAX=ECX*8
                  eax, ecx
         sub
; EAX=EAX-ECX=ECX*8-ECX=ECX*7=a*7
                 0
        ret
        ENDP
_f1
; a*28
_a = 8
        PROC
_f2
                 ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
        \text{mov}
; ECX=a
```

```
lea
                eax, DWORD PTR [ecx*8]
; EAX=ECX*8
        sub
                eax, ecx
; EAX=EAX-ECX=ECX*8-ECX=ECX*7=a*7
        shl
                eax, 2
; EAX=EAX<<2=(a*7)*4=a*28
        ret
                0
        ENDP
_f2
; a*17
_a = 8
_f3
        PROC
                eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
        mov
; EAX=a
        shl
                eax, 4
; EAX=EAX<<4=EAX*16=a*16
        add
                eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
; EAX=EAX+a=a*16+a=a*17
        ret
                0
        ENDP
_f3
```

64-бита

```
#include <stdint.h>
int64_t f1(int64_t a)
{
    return a*7;
};
int64_t f2(int64_t a)
{
    return a*28;
};
int64_t f3(int64_t a)
{
    return a*17;
};
```

x64

Листинг 15.4: Оптимизирующий MSVC 2012

```
; a*7
f1:
                 rax, [0+rdi*8]
        lea
; RAX=RDI*8=a*8
        sub
                 rax, rdi
; RAX=RAX-RDI=a*8-a=a*7
        ret
; a*28
f2:
        lea
                 rax, [0+rdi*4]
; RAX=RDI*4=a*4
        sal
                 rdi, 5
; RDI=RDI<<5=RDI*32=a*32
        sub
                 rdi, rax
; RDI=RDI-RAX=a*32-a*4=a*28
        \text{mov}
                 rax, rdi
        ret
; a*17
f3:
                 rax, rdi
        mov
```

```
sal rax, 4
; RAX=RAX<<4=a*16
add rax, rdi
; RAX=a*16+a=a*17
ret
```

15.2. Деление

15.2.1. Деление используя сдвиги

Например, возьмем деление на 4:

```
unsigned int f(unsigned int a)
{
    return a/4;
};
```


Имеем в итоге (MSVC 2010):

Листинг 15.5: MSVC 2010

```
_a$ = 8 ; size = 4
_f PROC
    mov eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
    shr eax, 2
    ret 0
_f ENDP
```

Инструкция SHR (*SHift Right*) в данном примере сдвигает число на 2 бита вправо. При этом освободившиеся два бита слева (т.е. самые старшие разряды) выставляются в нули. А самые младшие 2 бита выкидываются. Фактически, эти два выкинутых бита — остаток от деления.

Инструкция SHR работает так же как и SHL, только в другую сторону.



Для того, чтобы это проще понять, представьте себе десятичную систему счисления и число 23. 23 можно разделить на 10 просто откинув последний разряд (3 — это остаток от деления). После этой операции останется 2 как частное.

Так что остаток выбрасывается, но это нормально, мы все-таки работаем с целочисленными значениями, а не с вещественными!

Глава 16

Массивы

Массив это просто набор переменных в памяти, обязательно лежащих рядом и обязательно одного типа 1 .

16.1. Простой пример

```
#include <stdio.h>
int main()
{
   int a[20];
   int i;
   for (i=0; i<20; i++)
       a[i]=i*2;

   for (i=0; i<20; i++)
       printf ("a[%d]=%d\n", i, a[i]);
   return 0;
};</pre>
```

16.1.1. x86

MSVC

Компилируем:

Листинг 16.1: MSVC 2008

```
TEXT SEGMENT
_{i} = -84
                                 ; size = 4
_a = -80
                                 ; size = 80
          PR0C
_main
   push
          ebp
           ebp, esp
   mov
   sub
                        ; 00000054H
           esp, 84
          DWORD PTR _i$[ebp], 0
   mov
          SHORT $LN6@main
   jmp
$LN5@main:
          eax, DWORD PTR _i$[ebp]
   mov
   add
           eax, 1
   moν
           DWORD PTR _i$[ebp], eax
$LN6@main:
                                    ; 00000014H
           DWORD PTR _i$[ebp], 20
   cmp
          SHORT $LN4@main
   jge
           ecx, DWORD PTR _i$[ebp]
   mov
           ecx, 1
   shl
          edx, DWORD PTR _i$[ebp]
   mov
```

 $^{^{1}\}mathsf{AKA}^{2}$ «гомогенный контейнер»

```
DWORD PTR _a$[ebp+edx*4], ecx
    mov
           SHORT $LN5@main
    jmp
$LN4@main:
           DWORD PTR i$[ebp], 0
    mov
           SHORT $LN3@main
    jmp
$LN2@main:
           eax, DWORD PTR _i$[ebp]
    mov
    add
           eax, 1
           DWORD PTR _i$[ebp], eax
    mov
$LN3@main:
                                       ; 00000014H
           DWORD PTR _i$[ebp], 20
    cmp
           SHORT $LN1@main
    jge
           ecx, DWORD PTR _i$[ebp]
    mov
           edx, DWORD PTR _a$[ebp+ecx*4]
    mov
    push
           edx
           eax, DWORD PTR _i$[ebp]
    mov
    push
           eax
           OFFSET $SG2463
    push
    call
            _printf
                            ; 000000cH
    add
            esp, 12
           SHORT $LN2@main
    jmp
$LN1@main:
           eax, eax
    xor
    mov
           esp, ebp
           ebp
    pop
    ret
           ENDP
_main
```

Ничего особенного, просто два цикла. Один изменяет массив, второй печатает его содержимое. Команда shl ecx, 1 используется для умножения ECX на 2, об этом ниже (15.2.1 (стр. 61)).

Под массив выделено в стеке 80 байт, это 20 элементов по 4 байта.

16.2. Переполнение буфера

16.2.1. Чтение за пределами массива

Итак, индексация массива — это просто массив[индекс]. Если вы присмотритесь к коду, в цикле печати значений массива через printf() вы не увидите проверок индекса, меньше ли он двадцати? А что будет если он будет 20 или больше? Эта одна из особенностей Си/Си++, за которую их, собственно, и ругают.

Вот код, который и компилируется и работает:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[20];
    int i;
    for (i=0; i<20; i++)
        a[i]=i*2;
    printf ("a[20]=%d\n", a[20]);
    return 0;
};</pre>
```

Вот результат компиляции в (MSVC 2008):

Листинг 16.2: Неоптимизирующий MSVC 2008

```
$SG2474 DB 'a[20]=%d', 0aH, 00H

_i$ = -84 ; size = 4

_a$ = -80 ; size = 80

_main PROC

push ebp
```

```
mov
           ebp, esp
           esp, 84
    sub
           DWORD PTR _i$[ebp], 0
    mov
           SHORT $LN3@main
    jmp
$LN2@main:
           eax, DWORD PTR _i$[ebp]
    mov
    add
           DWORD PTR _i$[ebp], eax
    mov
$LN3@main:
           DWORD PTR _i$[ebp], 20
    cmp
           SHORT $LN1@main
    jge
           ecx, DWORD PTR _i$[ebp]
    mov
           ecx, 1
    shl
           edx, DWORD PTR _i$[ebp]
    mov
           DWORD PTR _a$[ebp+edx*4], ecx
    mov
           SHORT $LN2@main
    jmp
$LN1@main:
    mov
           eax, DWORD PTR _a$[ebp+80]
    push
           OFFSET $SG2474 ; 'a[20]=%d'
    push
           DWORD PTR __imp__printf
    call
           esp, 8
    add
           eax, eax
    xor
           esp, ebp
    mov
    pop
           ebp
    ret
           0
         ENDP
_main
_TEXT
         ENDS
END
```

Данный код при запуске выдал вот такой результат:




Рис. 16.1: OllyDbg: вывод в консоль

Это просто что-то, что волею случая лежало в стеке рядом с массивом, через 80 байт от его первого элемента.

16.2.2. Запись за пределы массива

Итак, мы прочитали какое-то число из стека явно нелегально, а что если мы запишем?

Вот что мы пишем:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[20];
    int i;
    for (i=0; i<30; i++)
        a[i]=i;
    return 0;
};</pre>
```

MSVC

И вот что имеем на ассемблере:

ГЛАВА 16. MACCUBЫ ГЛАВА 16. MACCUBЫ

Листинг 16.3: Неоптимизирующий MSVC 2008

```
_TEXT
         SEGMENT
_{i} = -84 ; size = 4
_a$ = -80 ; size = 80
      PROC
_main
push
        ebp
        ebp, esp
mov
sub
        esp, 84
        DWORD PTR _i$[ebp], 0
mov
jmp
        SHORT $LN3@main
$LN2@main:
mov
        eax, DWORD PTR _i$[ebp]
add
        eax, 1
        DWORD PTR _i$[ebp], eax
\text{mov}
$LN3@main:
        DWORD PTR _{i}[ebp], 30 ; 0000001eH
\mathsf{cmp}
        SHORT $LN1@main
jge
        ecx, DWORD PTR _i$[ebp]
mov
        edx, DWORD PTR _i$[ebp]
                                       ; явный промах компилятора. эта инструкция лишняя.
mov
mov
        DWORD PTR _a$[ebp+ecx*4], edx ; а здесь в качестве второго операнда подошел бы ECX.
jmp
        SHORT $LN2@main
$LN1@main:
xor
        eax, eax
mov
        esp, ebp
pop
        ebp
ret
        0
        ENDP
_main
```

Запускаете скомпилированную программу, и она падает. Немудрено. Но давайте теперь узнаем, где именно.

ГЛАВА 16. MACCИВЫ ГЛАВА 16. MACCИВЫ

Загружаем в OllyDbg, трассируем пока запишутся все 30 элементов:




Рис. 16.2: OllyDbg: после восстановления EBP

ГЛАВА 16. MACCИВЫ ГЛАВА 16. MACCИВЫ

Доходим до конца функции:




Рис. 16.3: OllyDbq: EIP восстановлен, но OllyDbq не может дизассемблировать по адресу 0x15

Итак, следите внимательно за регистрами.

EIP теперь 0x15. Это явно нелегальный адрес для кода — по крайней мере, win32-кода! Мы там как-то очутились, причем, сами того не хотели. Интересен также тот факт, что в EBP хранится 0x14, а в ECX и EDX — 0x1D.

Ещё немного изучим разметку стека.

После того как управление передалось в main(), в стек было сохранено значение EBP. Затем для массива и переменной i было выделено 84 байта. Это (20+1)*sizeof(int). ESP сейчас указывает на переменную _i в локальном стеке и при исполнении следующего PUSH что-либо, что-либо появится рядом с _i.

Вот так выглядит разметка стека пока управление находится внутри main():

ESP	4 байта выделенных для переменной i
ESP+4	80 байт выделенных для массива а [20]
ESP+84	сохраненное значение ЕВР
ESP+88	адрес возврата

Выражение a [19] = что_нибудь записывает последний int в пределах массива (пока что в пределах!)

Выражение а[20]=что_нибудь записывает что нибудь на место где сохранено значение ЕВР.

Обратите внимание на состояние регистров на момент падения процесса. В нашем случае в 20-й элемент записалось значение 20. И вот всё дело в том, что заканчиваясь, эпилог функции восстанавливал значение EBP (20 в десятичной системе это как раз 0x14 в шестнадцатеричной). Далее выполнилась инструкция RET, которая на самом деле эквивалентна POP EIP.

Инструкция RET вытащила из стека адрес возврата (это адрес где-то внутри CRT), которая вызвала main()), а там было записано 21 в десятичной системе, то есть 0x15 в шестнадцатеричной. И вот процессор оказался по адресу 0x15, но исполняемого кода там нет, так что случилось исключение.

ГЛАВА 16. MACCИВЫ ГЛАВА 16. MACCИВЫ

Добро пожаловать! Это называется buffer overflow 3 .

Замените массив *int* на строку (массив *char*), нарочно создайте слишком длинную строку, передайте её в ту программу, в ту функцию, которая не проверяя длину строки скопирует её в слишком короткий буфер, и вы сможете указать программе, по какому именно адресу перейти. Не всё так просто в реальности, конечно, но началось всё с этого⁴.

16.3. Еще немного о массивах

Теперь понятно, почему нельзя написать в исходном коде на Си/Си++ что-то вроде:

```
void f(int size)
{
   int a[size];
...
};
```

Чтобы выделить место под массив в локальном стеке, компилятору нужно знать размер массива, чего он на стадии компиляции, разумеется, знать не может.

Если вам нужен массив произвольной длины, то выделите столько, сколько нужно, через malloc(), а затем обращайтесь к выделенному блоку байт как к массиву того типа, который вам нужен.

Либо используйте возможность стандарта С99 [ISO07, с. 6.7.5/2], и внутри это очень похоже на alloca() (5.2.4 (стр. 11)).

Для работы в с памятью, можно также воспользоваться библиотекой сборщика мусора в Си. А для языка Си++ есть библиотеки с поддержкой умных указателей.

16.4. Массив указателей на строки

Вот пример массива указателей.

Листинг 16.4: Получить имя месяца

```
#include <stdio.h>
const char* month1[]=
{
        "January"
        "February",
        "March",
        "April",
        "May",
        "June",
        "July",
        "August",
        "September",
        "October",
        "November",
        "December"
};
// в пределах 0..11
const char* get_month1 (int month)
{
        return month1[month];
};
```

16.4.1. x64

Листинг 16.5: Оптимизирующий MSVC 2013 x64

```
_DATA SEGMENT month1 DQ FLAT:$SG3122
```

³wikipedia

⁴Классическая статья об этом: [One96]

```
DO
                 FLAT: $SG3123
        D0
                 FLAT: $SG3124
        DQ
                 FLAT: $SG3125
        DQ
                 FLAT: $SG3126
        DQ
                 FLAT: $SG3127
        DQ
                 FLAT: $SG3128
        DQ
                 FLAT: $SG3129
        DQ
                 FLAT: $SG3130
        D0
                 FLAT: $SG3131
        DQ
                 FLAT: $SG3132
        DO
                 FLAT: $SG3133
$SG3122 DB
                 'January', 00H
$SG3123 DB
                 'February', 00H
$SG3124 DB
                 'March', 00H
$SG3125 DB
                 'April', 00H
                 'May', 00H
'June', 00H
$SG3126 DB
$SG3127 DB
$SG3128 DB
                 'July', 00H
                 'August', 00H
$SG3129 DB
$SG3130 DB
                 'September', 00H
                 '%s', OaH, OOH
$SG3156 DB
                 'October', 00H
$SG3131 DB
                 'November', 00H
$SG3132 DB
                 'December', 00H
$SG3133 DB
DATA
        ENDS
month = 8
get_month1 PROC
        movsxd rax, ecx
        lea
                 rcx, OFFSET FLAT:month1
        mov
                 rax, QWORD PTR [rcx+rax*8]
        ret
get_month1 ENDP
```

Код очень простой:

- Первая инструкция MOVSXD копирует 32-битное значение из ECX (где передается аргумент month) в RAX с знаковым расширением (потому что аргумент month имеет тип int). Причина расширения в том, что это значение будет использоваться в вычислениях наряду с другими 64-битными значениями. Таким образом, оно должно быть расширено до 64-битного⁵.
- Затем адрес таблицы указателей загружается в RCX.
- В конце концов, входное значение (month) умножается на 8 и прибавляется к адресу. Действительно: мы в 64-битной среде и все адреса (или указатели) требуют для хранения именно 64 бита (или 8 байт). Следовательно, каждый элемент таблицы имеет ширину в 8 байт. Вот почему для выбора элемента под нужным номером нужно пропустить month*8 байт от начала. Это то, что делает MOV. Эта инструкция также загружает элемент по этому адресу. Для 1, элемент будет указателем на строку, содержащую «February», и т.д.

Оптимизирующий GCC 4.9 может это сделать даже лучше⁶:

Листинг 16.6: Оптимизирующий GCC 4.9 x64

```
movsx rdi, edi
mov rax, QWORD PTR month1[0+rdi*8]
ret
```

32-bit MSVC

Скомпилируем также в 32-битном компиляторе MSVC:

Листинг 16.7: Оптимизирующий MSVC 2013 x86

```
_month$ = 8
_get_month1 PROC
_mov eax, DWORD PTR _month$[esp-4]
```

 $^{^5}$ Это немного странная вещь, но отрицательный индекс массива может быть передан как month . И если так будет, отрицательное значение типа int будет расширено со знаком корректно и соответствующий элемент перед таблицей будет выбран. Всё это не будет корректно работать без знакового расширения.

⁶B листинге осталось «0+», потому что вывод ассемблера GCC не так скрупулёзен, чтобы убрать это. Это displacement и он здесь нулевой.

```
mov eax, DWORD PTR _month1[eax*4]
ret 0
_get_month1 ENDP
```

Входное значение не нужно расширять до 64-битного значения, так что оно используется как есть. И оно умножается на 4, потому что элементы таблицы имеют ширину 32 бита или 4 байта.

16.5. Многомерные массивы

Внутри многомерный массив выглядит так же как и линейный. Ведь память компьютера линейная, это одномерный массив. Но для удобства этот одномерный массив легко представить как многомерный.

К примеру, вот как элементы массива 3х4 расположены в одномерном массиве из 12 ячеек:

Смещение в памяти	элемент массива
0	[0][0]
1	[0][1]
2	[0][2]
3	[0][3]
4	[1][0]
5	[1][1]
6	[1][2]
7	[1][3]
8	[2][0]
9	[2][1]
10	[2][2]
11	[2][3]

Таблица 16.1: Двухмерный массив представляется в памяти как одномерный

Вот по каким адресам в памяти располагается каждая ячейка двухмерного массива 3*4:

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11

Таблица 16.2: Адреса в памяти каждой ячейки двухмерного массива

Чтобы вычислить адрес нужного элемента, сначала умножаем первый индекс (строку) на 4 (ширину массива), затем прибавляем второй индекс (столбец). Это называется *row-major order*, и такой способ представления массивов и матриц используется по крайней мере в Cu/Cu++ и Python. Термин *row-major order* означает по-русски примерно следующее: «сначала записываем элементы первой строки, затем второй, ... и элементы последней строки в самом конце».

Другой способ представления называется *column-major order* (индексы массива используются в обратном порядке) и это используется по крайней мере в FORTRAN, MATLAB и R. Термин *column-major order* означает по-русски следующее: «сначала записываем элементы первого столбца, затем второго, ... и элементы последнего столбца в самом конце».

Какой из способов лучше? В терминах производительности и кэш-памяти, лучший метод организации данных это тот, при котором к данным обращаются последовательно. Так что если ваша функция обращается к данным построчно, то row-major order лучше, и наоборот.

16.5.1. Пример с двумерным массивов

Мы будем работать с массивом типа char. Это значит, что каждый элемент требует только одного байта в памяти.

Пример с заполнением строки

Заполняем вторую строку значениями 0..3:

Листинг 16.8: Пример с заполнением строки

Все три строки обведены красным. Видно, что во второй теперь имеются байты 0, 1, 2 и 3:

Address																
00C33370	00	00	00	00	00	01	02	03	00	00	00	00	00	00	00	00
00033380																
00033390																
00C333A0																
00C333B0	00	ดด	ЮΘ	וטט	ЮΘ	ЮΘ	ЮΘ	וטטן	ЮΘ	ЮЮ	ЮΘ	וטטן	ЮΘ	ЮΘ	ЮЮ	ИΝ

Рис. 16.4: OllyDbg: массив заполнен

Пример с заполнением столбца

Заполняем третий столбец значениями 0..2:

Листинг 16.9: Пример с заполнением столбца

Здесь также обведены красным три строки. Видно, что в каждой строке, на третьей позиции, теперь записаны 0, 1 и 2.

Address																
01033380																
01033390																
010333A0																
010333B0	00	00	00	99	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Рис. 16.5: OllyDbg: массив заполнен

16.5.2. Работа с двухмерным массивом как с одномерным

Мы можем легко убедиться, что можно работать с двухмерным массивом как с одномерным, используя по крайней мере два метода:

```
#include <stdio.h>
char a[3][4];
char get_by_coordinates1 (char array[3][4], int a, int b)
        return array[a][b];
};
char get_by_coordinates2 (char *array, int a, int b)
        // обращаться с входным массивом как с одномерным
        // 4 здесь это ширина массива
        return array[a*4+b];
};
char get_by_coordinates3 (char *array, int a, int b)
        // обращаться с входным массивом как с указателем,
        // вычислить адрес, получить значение оттуда
        // 4 здесь это ширина массива
        return *(array+a*4+b);
};
int main()
{
        a[2][3]=123;
        printf ("%d\n", get_by_coordinates1(a, 2, 3));
        printf ("%d\n", get_by_coordinates2(a, 2, 3));
        printf ("%d\n", get_by_coordinates3(a, 2, 3));
};
```

Компилируете и запускаете: мы увидим корректные значения.

Очарователен результат работы MSVC 2013 — все три процедуры одинаковые!

Листинг 16.10: Оптимизирующий MSVC 2013 x64

```
array$ = 8
a$ = 16
b$ = 24
get_by_coordinates3 PROC
; RCX=адрес массива
 RDX=a
; R8=b
        movsxd rax, r8d
; EAX=b
        movsxd r9, edx
; R9=a
        add
                rax, rcx
; RAX=b+адрес массива
                eax, BYTE PTR [rax+r9*4]
; AL=загрузить байт по адресу RAX+R9*4=b+адрес массива+a*4=адрес массива+a*4+b
        ret
get_by_coordinates3 ENDP
array$ = 8
a$ = 16
b$ = 24
get_by_coordinates2 PROC
        movsxd
               rax, r8d
        movsxd
                r9, edx
        add
                rax, rcx
        movzx
                eax, BYTE PTR [rax+r9*4]
        ret
                0
get_by_coordinates2 ENDP
```

16.5.3. Пример с трехмерным массивом

То же самое и для многомерных массивов. На этот раз будем работать с массивом типа *int*: каждый элемент требует 4 байта в памяти.

Попробуем:

Листинг 16.11: простой пример

x86

В итоге (MSVC 2010):

Листинг 16.12: MSVC 2010

```
_DATA
         SEGMENT
COMM
          _a:DWORD:01770H
         ENDS
_DATA
PUBLIC
          insert
_TEXT
         SEGMENT
_x = 8
                          ; size = 4
_{y} = 12
                          ; size = 4
_{z} = 16
                          ; size = 4
_{value} = 20
                          ; size = 4
           PROC
_insert
    push
           ebp
           ebp, esp
    mov
           eax, DWORD PTR _x$[ebp]
    \text{mov}
                                           ; eax=600*4*x
    imul
           eax, 2400
           ecx, DWORD PTR _y$[ebp]
    mov
           ecx, 120
                                           ; ecx=30*4*y
    imul
           edx, DWORD PTR _a[eax+ecx]
                                           ; edx=a + 600*4*x + 30*4*y
    lea
           eax, DWORD PTR _z$[ebp]
    mov
    mov
           ecx, DWORD PTR _value$[ebp]
           DWORD PTR [edx+eax*4], ecx
                                           ; *(edx+z*4)=значение
    mov
    pop
           ebp
    ret
           ENDP
_insert
           ENDS
_TEXT
```

В принципе, ничего удивительного. В insert() для вычисления адреса нужного элемента массива три входных аргумента перемножаются по формуле $address=600\cdot 4\cdot x+30\cdot 4\cdot y+4z$, чтобы представить массив трехмерным. Не забывайте также, что тип int 32-битный (4 байта), поэтому все коэффициенты нужно умножить на 4.

```
Листинг 16.13: GCC 4.4.1
```

```
public insert
```

```
insert
                proc near
                = dword ptr
                              8
Χ
                = dword ptr
                              0Ch
У
                = dword ptr
Z
                              10h
value
                = dword ptr
                              14h
                push
                         ebp
                         ebp, esp
                mov
                         ebx
                push
                         ebx, [ebp+x]
                mov
                         eax, [ebp+y]
                mov
                         ecx, [ebp+z]
                mov
                                                      ; edx=y*2
                         edx, [eax+eax]
                lea
                                                      ; eax=y*2
                mov
                         eax, edx
                shl
                         eax, 4
                                                      ; eax=(y*2)<<4 = y*2*16 = y*32
                sub
                         eax, edx
                                                      ; eax=y*32 - y*2=y*30
                imul
                         edx, ebx, 600
                                                      ; edx=x*600
                                                      ; eax=eax+edx=y*30 + x*600
                add
                         eax, edx
                         edx, [eax+ecx]
                                                      ; edx=y*30 + x*600 + z
                lea
                         eax, [ebp+value]
                mov
                         dword ptr ds:a[edx*4], eax ; *(a+edx*4)=значение
                mov
                pop
                         ebp
                pop
                retn
insert
                endp
```

Компилятор GCC решил всё сделать немного иначе. Для вычисления одной из операций (30y), GCC создал код, где нет самой операции умножения. Происходит это так: $(y+y) \ll 4 - (y+y) = (2y) \ll 4 - 2y = 2 \cdot 16 \cdot y - 2y = 32y - 2y = 30y$. Таким образом, для вычисления 30y используется только операция сложения, операция битового сдвига и операция вычитания. Это работает быстрее.

16.6. Вывод

Массив это просто набор значений в памяти, расположенных рядом друг с другом. Это справедливо для любых типов элементов, включая структуры. Доступ к определенному элементу массива это просто вычисление его адреса.

Глава 17

Работа с отдельными битами

Немало функций задают различные флаги в аргументах при помощи битовых полей 1 . Наверное, вместо этого можно было бы использовать набор переменных типа *bool*, но это было бы не очень экономно.

17.1. Проверка какого-либо бита

17.1.1. x86

Например в Win32 API:

```
HANDLE fh;

fh=CreateFile ("file", GENERIC_WRITE | GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, NULL, OPEN_ALWAYS, ∠

→ FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
```

Получаем (MSVC 2010):

Листинг 17.1: MSVC 2010

```
push
push
        128
                                                  ; 00000080H
push
        4
        0
push
push
        -1073741824
                                                   ; c0000000H
push
        OFFSET $SG78813
push
call
        DWORD PTR __imp__CreateFileA@28
        DWORD PTR _fh$[ebp], eax
mov
```

Заглянем в файл WinNT.h:

Листинг 17.2: WinNT.h

#define GENERIC_READ #define GENERIC WRITE	(0x8000000L) (0x4000000L)	
#define GENERIC_EXECUTE	(0x2000000L)	
#define GENERIC_ALL	(0x10000000L)	

Bcë ясно, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE = $0x80000000 \mid 0x400000000 = 0xC00000000$, и это значение используется как второй аргумент для функции CreateFile()².

Kak CreateFile() будет проверять флаги? Заглянем в KERNEL32.DLL от Windows XP SP3 x86 и найдем в функции CreateFileW() в том числе и такой фрагмент кода:

Листинг 17.3: KERNEL32.DLL (Windows XP SP3 x86)

.text:7C83D429	test	byte ptr [ebp+dwDesiredAccess+3], 40h
.text:7C83D42D	mov	[ebp+var_8], 1
.text:7C83D434	jz	short loc_7C83D417
.text:7C83D436	jmp	loc_7C810817

 $^{^{1}}$ bit fields в англоязычной литературе

²msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363858(VS.85).aspx

Здесь мы видим инструкцию TEST. Впрочем, она берет не весь второй аргумент функции, а только его самый старший байт (ebp+dwDesiredAccess+3) и проверяет его на флаг 0x40 (имеется ввиду флаг GENERIC_WRITE). TEST это то же что и AND, только без сохранения результата (вспомните что CMP это то же что и SUB, только без сохранения результатов (7.3.1 (стр. 23))).

Логика данного фрагмента кода примерно такая:

```
if ((dwDesiredAccess&0x40000000) == 0) goto loc_7C83D417
```

Если после операции AND останется этот бит, то флаг ZF не будет поднят и условный переход JZ не сработает. Переход возможен, только если в переменной dwDesiredAccess отсутствует бит 0x40000000 — тогда результат AND будет 0, флаг ZF будет поднят и переход сработает.

17.2. Установка и сброс отдельного бита

Например:

```
#include <stdio.h>
#define IS_SET(flag, bit)
                                 ((flag) & (bit))
#define SET BIT(var, bit)
                                 ((var) \mid = (bit))
#define REMOVE BIT(var, bit)
                                 ((var) &= ~(bit))
int f(int a)
{
    int rt=a;
    SET_BIT (rt, 0x4000);
    REMOVE_BIT (rt, 0x200);
    return rt;
};
int main()
{
    f(0x12340678);
};
```

17.2.1. x86

Неоптимизирующий MSVC

Имеем в итоге (MSVC 2010):

Листинг 17.4: MSVC 2010

```
_{rt} = -4
                   ; size = 4
_a$ = 8
                   ; size = 4
_f PROC
           ebp
    push
           ebp, esp
   mov
    push
           ecx
           eax, DWORD PTR a$[ebp]
   mov
           DWORD PTR rt$[ebp], eax
   mov
           ecx, DWORD PTR _rt$[ebp]
    mov
           ecx, 16384
                                       ; 00004000H
    or
           DWORD PTR _rt$[ebp], ecx
    mov
           edx, DWORD PTR _rt$[ebp]
   mov
                                      ; fffffdffH
           edx, -513
    and
           DWORD PTR _rt$[ebp], edx
    mov
           eax, DWORD PTR _rt$[ebp]
   mov
           esp, ebp
    mov
           ebp
    pop
    ret
   ENDP
```

Инструкция OR здесь устанавливает в переменной ещё один бит, игнорируя остальные.

А AND сбрасывает некий бит. Можно также сказать, что AND здесь копирует все биты, кроме одного. Действительно, во втором операнде AND выставлены в единицу те биты, которые нужно сохранить, кроме одного, копировать который мы не хотим (и который 0 в битовой маске). Так проще понять и запомнить.

Оптимизирующий MSVC

Если скомпилировать в MSVC с оптимизацией (/Ox), то код еще короче:

Листинг 17.5: Оптимизирующий MSVC

17.3. Сдвиги

Битовые сдвиги в Си/Си++ реализованы при помощи операторов ≪ и ».

В x86 есть инструкции SHL (SHift Left) и SHR (SHift Right) для этого.

Инструкции сдвига также активно применяются при делении или умножении на числа-степени двойки: 2^n (т.е. 1, 2, 4, 8, и т.д.): 15.1.2 (стр. 58), 15.2.1 (стр. 61).

Операции сдвига ещё потому так важны, потому что они часто используются для изолирования определенного бита или для конструирования значения из нескольких разрозненных бит.

17.4. Подсчет выставленных бит

Вот этот несложный пример иллюстрирует функцию, считающую количество бит-единиц во входном значении.

Эта операция также называется «population count» 3 .

В этом цикле счетчик итераций i считает от 0 до 31, а $1 \ll i$ будет от 1 до 0x8000000. Описывая это словами, можно сказать сдвинуть единицу на n бит влево. Т.е. в некотором смысле, выражение $1 \ll i$ последовательно выдает все возможные позиции бит в 32-битном числе. Освободившийся бит справа всегда обнуляется.

Вот таблица всех возможных значений $1 \ll i$ для $i = 0 \dots 31$:

 $^{^{3}}$ современные x86-процессоры (поддерживающие SSE4) даже имеют инструкцию POPCNT для этого

Выражение в Си/Си++	Степень двойки	Десятичная форма	Шестнадцатеричная форма
1 << 0	1	1	1
1 « 1	2^1	2	2
1 << 2	2^2	4	4
1 « 3	2^{3}	8	8
1 << 4	2^4	16	0x10
1 << 5	2^{5}	32	0x20
1 << 6	2^{6}	64	0x40
1 << 7	2^7	128	0x80
1 << 8	2^{8}	256	0x100
1 << 9	2^{9}	512	0x200
1 << 10	2^{10}	1024	0x400
1 « 11	2^{11}	2048	0x800
$1 \ll 12$	2^{12}	4096	0x1000
1 « 13	2^{13}	8192	0x2000
1 << 14	2^{14}	16384	0x4000
$1 \ll 15$	2^{15}	32768	0x8000
1 << 16	2^{16}	65536	0x10000
$1 \ll 17$	2^{17}	131072	0x20000
1 << 18	2^{18}	262144	0x40000
$1 \ll 19$	2^{19}	524288	0x80000
$1 \ll 20$	2^{20}	1048576	0x100000
1 << 21	2^{21}	2097152	0x200000
$1 \ll 22$	2^{22}	4194304	0x400000
$1 \ll 23$	2^{23}	8388608	0x800000
$1 \ll 24$	2^{24}	16777216	0x1000000
$1 \ll 25$	2^{25}	33554432	0x2000000
1 ≪ 26	2^{26}	67108864	0x4000000
$1 \ll 27$	2^{27}	134217728	0x8000000
1 << 28	2^{28}	268435456	0x10000000
1 << 29	2^{29}	536870912	0x20000000
1 << 30	2^{30}	1073741824	0x40000000
1 « 31	2^{31}	2147483648	0x80000000

Это числа-константы (битовые маски), которые крайне часто попадаются в практике reverse engineer-а, и их нужно уметь распознавать. Числа в десятичном виде заучивать, пожалуй, незачем, а числа в шестнадцатеричном виде их легко запомнить.

Эти константы очень часто используются для определения отдельных бит как флагов. Например, это из файла ssl_private.h из исходников Apache 2.4.6:

```
/**

* Define the SSL options

*/

#define SSL_OPT_NONE (0)

#define SSL_OPT_RELSET (1<<0)

#define SSL_OPT_STDENVVARS (1<<1)

#define SSL_OPT_EXPORTCERTDATA (1<<3)

#define SSL_OPT_FAKEBASICAUTH (1<<4)

#define SSL_OPT_STRICTREQUIRE (1<<5)

#define SSL_OPT_OPTRENEGOTIATE (1<<6)

#define SSL_OPT_LEGACYDNFORMAT (1<<7)
```

Вернемся назад к нашему примеру.

17.4.1. x86

MSVC

Компилируем (MSVC 2010):

Листинг 17.6: MSVC 2010

```
_{rt} = -8
                     ; size = 4
_{i} = -4
                      ; size = 4
_a$ = 8
                      ; size = 4
_f PROC
    push
           ebp
           ebp, esp
    mov
    sub
           esp, 8
           DWORD PTR _rt$[ebp], 0
    mov
    mov
           DWORD PTR _i$[ebp], 0
    jmp
           SHORT $LN4@f
$LN3@f:
    mov
           eax, DWORD PTR _i$[ebp]
                                       ; инкремент і
    add
           eax, 1
           DWORD PTR _i$[ebp], eax
    mov
$LN4@f:
                                       ; 00000020H
           DWORD PTR _i$[ebp], 32
    cmp
           SHORT $LN2@f
                                       ; цикл закончился?
    jge
           edx, 1
    mov
    mov
           ecx, DWORD PTR _i$[ebp]
    shl
           edx, cl
                                       ; EDX=EDX<<CL
    and
           edx, DWORD PTR _a$[ebp]
    jе
           SHORT $LN1@f
                                       ; результат исполнения инструкции AND был 0?
                                       ; тогда пропускаем следующие команды
    mov
           eax, DWORD PTR _rt$[ebp]
                                       ; нет, не ноль
    add
           eax, 1
                                       ; инкремент rt
           DWORD PTR _rt$[ebp], eax
    mov
$LN1@f:
           SHORT $LN3@f
    jmp
$LN2@f:
           eax, DWORD PTR _rt$[ebp]
    mov
    mov
           esp, ebp
           ebp
    pop
    ret
           0
      ENDP
_f
```

17.4.2. x64

Немного изменим пример, расширив его до 64-х бит:

Оптимизирующий MSVC 2010

Листинг 17.7: MSVC 2010

```
a$ = 8
f PROC
; RCX = входное значение
хог eax, eax
mov edx, 1
```

```
r8d, QWORD PTR [rax+64]
        lea
; R8D=64
        npad
$LL4@f:
        test
                rdx, rcx
; не было такого бита во входном значении?
; тогда пропустить следующую инструкцию INC.
        jе
                SHORT $LN3@f
        inc
                eax
                        ; rt++
$LN3@f:
                rdx, 1 ; RDX=RDX<<1
        rol
                     ; R8--
        dec
                r8
        jne
                SHORT $LL4@f
        fatret
                0
        ENDP
```

Здесь используется инструкция ROL вместо SHL, которая на самом деле «rotate left» (прокручивать влево) вместо «shift left» (сдвиг влево), но здесь, в этом примере, она работает так же как и SHL.

R8 здесь считает от 64 до 0. Это как бы инвертированная переменная i.

Вот таблица некоторых регистров в процессе исполнения:

RDX	R8
0x00000000000000001	64
0x00000000000000000	63
0x00000000000000004	62
0x000000000000000	61
0x40000000000000000	2
0x8000000000000000	1

Оптимизирующий MSVC 2012

Листинг 17.8: MSVC 2012

```
a$ = 8
f
       PROC
; RCX = входное значение
       xor
               eax, eax
               edx, 1
       mov
              r8d, QWORD PTR [rax+32]
       lea
; EDX = 1, R8D = 32
       npad
$LL4@f:
; проход 1 -----
       test
               rdx, rcx
       je
               SHORT $LN3@f
       inc
               eax
                    ; rt++
$LN3@f:
              rdx, 1 ; RDX=RDX<<1
       rol
; проход 2 -----
       test
               rdx, rcx
               SHORT $LN11@f
       jе
                    ; rt++
       inc
$LN11@f:
       rol
               rdx, 1 ; RDX=RDX<<1
       dec
                     ; R8--
               r8
       jne
               SHORT $LL4@f
       fatret 0
```

Оптимизирующий MSVC 2012 делает почти то же самое что и оптимизирующий MSVC 2010, но почему-то он генерирует 2 идентичных тела цикла и счетчик цикла теперь 32 вместо 64. Честно говоря, нельзя сказать, почему. Какой-то трюк с оптимизацией? Может быть, телу цикла лучше быть немного длиннее? Так или иначе, такой код здесь уместен, чтобы показать, что результат компилятора иногда может быть очень странный и нелогичный, но прекрасно работающий, конечно же.

17.5. Вывод

Инструкции сдвига, аналогичные операторам Cu/Cu++ \ll и \gg , в x86 это SHR/SHL (для беззнаковых значений), SAR/SHL (для знаковых значений).

Инструкции сдвига в ARM это LSR/LSL (для беззнаковых значений), ASR/LSL (для знаковых значений). Можно также добавлять суффикс сдвига для некоторых инструкций (которые называются «data processing instructions»).

17.5.1. Проверка определенного бита (известного на стадии компиляции)

Проверить, присутствует ли бит 1000000 (0х40) в значении в регистре:

Листинг 17.9: Си/Си++

```
if (input&0x40) ...
```

Листинг 17.10: x86

```
TEST REG, 40h
JNZ is_set
; бит не установлен
```

Листинг 17.11: x86

```
TEST REG, 40h
JZ is_cleared
; бит установлен
```

Иногда AND используется вместо TEST, но флаги выставляются точно также.

17.5.2. Проверка определенного бита (заданного во время исполнения)

Это обычно происходит при помощи вот такого фрагмента на Cu/Cu++ (сдвинуть значение на n бит вправо, затем отрезать самый младший бит):

Листинг 17.12: Си/Си++

```
if ((value>>n)&1)
....
```

Это обычно реализуется в х86-коде так:

Листинг 17.13: x86

```
; REG=input_value
; CL=n
SHR REG, CL
AND REG, 1
```

Или (сдвинуть 1 n раз влево, изолировать этот же бит во входном значении и проверить, не ноль ли он):

```
Листинг 17.14: Си/Си++
```

```
if (value & (1<<n)) ....
```

Это обычно так реализуется в х86-коде:

Листинг 17.15: x86

```
; CL=n
MOV REG, 1
SHL REG, CL
AND input_value, REG
```

17.5.3. Установка определенного бита (известного во время компиляции)

Листинг 17.16: Си/Си++

value=value|0x40;

Листинг 17.17: х86

OR REG, 40h

17.5.4. Установка определенного бита (заданного во время исполнения)

Листинг 17.18: Си/Си++

value=value|(1<<n);</pre>

Это обычно так реализуется в х86-коде:

Листинг 17.19: x86

; CL=n
MOV REG, 1
SHL REG, CL
OR input_value, REG

17.5.5. Сброс определенного бита (известного во время компиляции)

Просто исполните операцию логического «И» (AND) с инвертированным значением:

Листинг 17.20: Си/Си++

value=value&(~0x40);

Листинг 17.21: x86

AND REG, OFFFFFBFh

Листинг 17.22: x64

AND REG, OFFFFFFFFFFFFFh

Это на самом деле сохранение всех бит кроме одного.

17.5.6. Сброс определенного бита (заданного во время исполнения)

Листинг 17.23: Си/Си++

value=value $(\sim(1<< n));$

Листинг 17.24: x86

; CL=n MOV REG, 1 SHL REG, CL NOT REG AND input_value, REG

Глава 18

Линейный конгруэнтный генератор как генератор псевдослучайных чисел

Линейный конгруэнтный генератор, пожалуй, самый простой способ генерировать псевдослучайные числа. Он не в почете в наше время¹, но он настолько прост (только одно умножение, одно сложение и одна операция «И»), что мы можем использовать его в качестве примера.

```
#include <stdint.h>

// константы из книги Numerical Recipes
#define RNG_a 1664525
#define RNG_c 1013904223

static uint32_t rand_state;

void my_srand (uint32_t init)
{
        rand_state=init;
}

int my_rand ()
{
        rand_state=rand_state*RNG_a;
        rand_state=rand_state+RNG_c;
        return rand_state & 0x7fff;
}
```

Здесь две функции: одна используется для инициализации внутреннего состояния, а вторая вызывается собственно для генерации псевдослучайных чисел.

Мы видим что в алгоритме применяются две константы. Они взяты из [Pre+07]. Определим их используя выражение Cu/Cu++ #define. Это макрос. Разница между макросом в Cu/Cu++ и константой в том, что все макросы заменяются на значения препроцессором Cu/Cu++ и они не занимают места в памяти как переменные. А константы, напротив, это переменные только для чтения. Можно взять указатель (или адрес) переменной-константы, но это невозможно сделать с макросом.

Последняя операция «И» нужна, потому что согласно стандарту Си my_rand() должна возвращать значение в пределах 0..32767. Если вы хотите получать 32-битные псевдослучайные значения, просто уберите последнюю операцию «И».

18.1. x86

Листинг 18.1: Оптимизирующий MSVC 2013

```
_BSS SEGMENT
_rand_state DD 01H DUP (?)
_BSS ENDS
_init$ = 8
_srand PROC
```

¹Вихрь Мерсенна куда лучше

```
eax, DWORD PTR _init$[esp-4]
        mov.
                DWORD PTR _rand_state, eax
        mov
        ret
        ENDP
srand
_TEXT
        SEGMENT
_rand
        PROC
        imul
                 eax, DWORD PTR _rand_state, 1664525
        add
                 eax, 1013904223
                                          ; 3c6ef35fH
                DWORD PTR _rand_state, eax
        mov
                                          ; 00007fffH
                 eax, 32767
        and
        ret
                 0
_rand
        ENDP
_TEXT
        ENDS
```

Вот мы это и видим: обе константы встроены в код. Память для них не выделяется. Функция my_srand() просто копирует входное значение во внутреннюю переменную rand_state.

my_rand() берет её, вычисляет следующее состояние rand_state, обрезает его и оставляет в регистре EAX.

Неоптимизированная версия побольше:

Листинг 18.2: Неоптимизирующий MSVC 2013

```
BSS
        SEGMENT
_rand_state DD 01H DUP (?)
        ENDS
_BSS
_{init} = 8
_srand PROC
        push
                 ebp
        mov
                 ebp, esp
        mov
                 eax, DWORD PTR _init$[ebp]
        mov
                 DWORD PTR _rand_state, eax
        pop
                 ebp
        ret
                 0
        ENDP
_srand
TEXT
        SEGMENT
_rand
        PR<sub>0</sub>C
        push
                 ebp
        mov
                 ebp, esp
        imul
                 eax, DWORD PTR _rand_state, 1664525
        mov
                 DWORD PTR _rand_state, eax
        mov
                 ecx, DWORD PTR _rand_state
                                           ; 3c6ef35fH
        add
                 ecx, 1013904223
                 DWORD PTR _rand_state, ecx
        mov.
                 eax, DWORD PTR _rand_state
        mov
                                           ; 00007fffH
                 eax, 32767
        and
                 ebp
        pop
        ret
                 0
_rand
        ENDP
TEXT
        ENDS
```

18.2. x64

Версия для x64 почти такая же, и использует 32-битные регистры вместо 64-битных (потому что мы работаем здесь с переменными типа *int*). Но функция my_srand() берет входной аргумент из регистра ECX, а не из стека:

Листинг 18.3: Оптимизирующий MSVC 2013 x64

```
_BSS SEGMENT
rand_state DD 01H DUP (?)
_BSS ENDS

init$ = 8
my_srand PROC
```

```
; ЕСХ = входной аргумент
                DWORD PTR rand_state, ecx
        mov
        ret
my_srand ENDP
        SEGMENT
_TEXT
my_rand PROC
        imul
                eax, DWORD PTR rand_state, 1664525
                                                          ; 0019660dH
        add
                eax, 1013904223
                                                           ; 3c6ef35fH
                {\tt DWORD\ PTR\ rand\_state,\ eax}
        mov
                eax, 32767
                                                           ; 00007fffH
        and
                0
        ret
my_rand ENDP
_TEXT
        ENDS
```

Глава 19

Структуры

В принципе, структура в Cu/Cu++ это, с некоторыми допущениями, просто всегда лежащий рядом, и в той же последовательности, набор переменных, не обязательно одного типа 1 .

19.1. MSVC: Пример SYSTEMTIME

Возьмем, к примеру, структуру SYSTEMTIME² из win32 описывающую время.

Она объявлена так:

Листинг 19.1: WinBase.h

```
typedef struct _SYSTEMTIME {
   WORD wYear;
   WORD wMonth;
   WORD wDayOfWeek;
   WORD wDay;
   WORD wHour;
   WORD wHour;
   WORD wMinute;
   WORD wSecond;
   WORD wMilliseconds;
} SYSTEMTIME, *PSYSTEMTIME;
```

Пишем на Си функцию для получения текущего системного времени:

Что в итоге (MSVC 2010):

Листинг 19.2: MSVC 2010 /GS-

```
_t$ = -16 ; size = 16
_main PROC
   push ebp
   mov ebp, esp
   sub esp, 16
   lea eax, DWORD PTR _t$[ebp]
```

¹AKA «гетерогенный контейнер»

²MSDN: SYSTEMTIME structure

```
push
   call
          DWORD PTR
                      _imp___GetSystemTime@4
   movzx ecx, WORD PTR _t$[ebp+12]; wSecond
   push
          ecx
   movzx edx, WORD PTR _t$[ebp+10]; wMinute
          edx
   push
   movzx eax, WORD PTR _t$[ebp+8]; wHour
   push
          eax
   movzx ecx, WORD PTR _t$[ebp+6] ; wDay
   push
          ecx
          edx, WORD PTR _t$[ebp+2]; wMonth
   movzx
   push
          edx
         eax, WORD PTR _t$[ebp] ; wYear
   movzx
   push
          eax
   push
          OFFSET $SG78811 ; '%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d', OaH, OOH
   call
          _printf
   add
          esp, 28
          eax, eax
   mov
          esp, ebp
   pop
          ebp
   ret
          FNDP
_main
```

Под структуру в стеке выделено 16 байт — именно столько будет sizeof(WORD)*8 (в структуре 8 переменных с типом WORD).

Обратите внимание на тот факт, что структура начинается с поля wYear. Можно сказать, что в качестве аргумента для $GetSystemTime()^3$ передается указатель на структуру SYSTEMTIME, но можно также сказать, что передается указатель на поле wYear, что одно и тоже! GetSystemTime() пишет текущий год в тот WORD на который указывает переданный указатель, затем сдвигается на 2 байта вправо, пишет текущий месяц, и т.д., и т.д.

19.1.1. Замена структуры массивом

Тот факт, что поля структуры — это просто переменные расположенные рядом, легко проиллюстрировать следующим образом. Глядя на описание структуры SYSTEMTIME, можно переписать этот простой пример так:

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

void main()
{
    WORD array[8];
    GetSystemTime (array);

    printf ("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n",
        array[0] /* wYear */, array[1] /* wMonth */, array[3] /* wDay */,
        array[4] /* wHour */, array[5] /* wMinute */, array[6] /* wSecond */);

    return;
};
```

Компилятор немного ворчит:

```
systemtime2.c(7) : warning C4133: 'function' : incompatible types – from 'WORD [8]' to 'LPSYSTEMTIME'
```

Тем не менее, выдает такой код:

Листинг 19.3: Неоптимизирующий MSVC 2010

```
$SG78573 DB '%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d', 0aH, 00H

_array$ = -16  ; size = 16
_main    PROC
    push    ebp
    mov    ebp, esp
    sub    esp, 16
    lea    eax, DWORD PTR _array$[ebp]
```

³MSDN: GetSystemTime function

```
push
               DWORD PTR
       call
                            _imp___GetSystemTime@4
               ecx, WORD PTR _array$[ebp+12]; wSecond
       movzx
       push
               ecx
               edx, WORD PTR _array$[ebp+10]; wMinute
       movzx
       push
                edx
                eax, WORD PTR _array$[ebp+8]; wHoure
       movzx
       push
       movzx
               ecx, WORD PTR _array$[ebp+6]; wDay
       push
               ecx
                edx, WORD PTR _array$[ebp+2]; wMonth
       movzx
               edx
       push
                eax, WORD PTR _array$[ebp]; wYear
       movzx
       push
               eax
               OFFSET $SG78573
       push
                _printf
       call
       add
                esp, 28
       xor
                eax, eax
       mov
                esp, ebp
       pop
               ebp
                0
       ret
       ENDP
_main
```

И это работает так же!

Любопытно что результат на ассемблере неотличим от предыдущего . Таким образом, глядя на этот код, никогда нельзя сказать с уверенностью, была ли там объявлена структура, либо просто набор переменных.

Тем не менее, никто в здравом уме делать так не будет. Потому что это неудобно. К тому же, иногда, поля в структуре могут меняться разработчиками, переставляться местами, и т.д.

19.2. Выделяем место для структуры через malloc()

Однако, бывает и так, что проще хранить структуры не в стеке, а в куче:

Скомпилируем на этот раз с оптимизацией (/Ох) чтобы было проще увидеть то, что нам нужно.

Листинг 19.4: Оптимизирующий MSVC

```
_main
          PROC
   push
           esi
   push
           16
   call
          _malloc
   add
          esp, 4
   mov
          esi, eax
   push
          esi
           DWORD PTR __imp__GetSystemTime@4
   call
          eax, WORD PTR [esi+12]; wSecond
   movzx
   movzx ecx, WORD PTR [esi+10]; wMinute
```

```
movzx edx, WORD PTR [esi+8]; wHour
   push
          eax
   movzx eax, WORD PTR [esi+6]; wDay
   push
          ecx
   movzx ecx, WORD PTR [esi+2]; wMonth
   push
          edx
          edx, WORD PTR [esi]; wYear
   movzx
   push
   push
          ecx
   push
          edx
          OFFSET $SG78833
   push
          _printf
   call
   push
          esi
          _free
   call
   add
          esp, 32
   xor
          eax, eax
   pop
          esi
   ret
          ENDP
_main
```

Итак, sizeof(SYSTEMTIME) = 16, именно столько байт выделяется при помощи malloc(). Она возвращает указатель на только что выделенный блок памяти в EAX, который копируется в ESI. Win32 функция GetSystemTime() обязуется сохранить состояние ESI, поэтому здесь оно нигде не сохраняется и продолжает использоваться после вызова GetSystemTime().

Новая инструкция — MOVZX (Move with Zero eXtend). Она нужна почти там же где и MOVSX, только всегда очищает остальные биты в 0. Дело в том, что printf() требует 32-битный тип int, а в структуре лежит WORD — это 16-битный беззнаковый тип. Поэтому копируя значение из WORD в int, нужно очистить биты от 16 до 31, иначе там будет просто случайный мусор, оставшийся от предыдущих действий с регистрами.

В этом примере можно также представить структуру как массив 8-и WORD-ов:

Получим такое:

Листинг 19.5: Оптимизирующий MSVC

```
$SG78594 DB
                '%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d', 0aH, 00H
        PROC
_main
                esi
        push
                16
        push
        call
                 _malloc
        add
                esp, 4
        mov
                esi, eax
        push
        call
                DWORD PTR __imp__GetSystemTime@4
        movzx
                eax, WORD PTR [esi+12]
                ecx, WORD PTR [esi+10]
        movzx
                edx, WORD PTR [esi+8]
        movzx
        push
                eax
                eax, WORD PTR [esi+6]
        movzx
```

```
push
                ecx
                ecx, WORD PTR [esi+2]
       movzx
       push
                edx
                edx, WORD PTR [esi]
       movzx
       push
                eax
       push
                ecx
       push
                edx
                OFFSET $SG78594
       push
       call
                _printf
       push
                esi
                _free
       call
                esp, 32
       add
       xor
                eax, eax
                esi
       pop
       ret
                0
       ENDP
_main
```

И снова мы получаем идентичный код, неотличимый от предыдущего. Но и снова нужно отметить, что в реальности так лучше не делать, если только вы не знаете точно, что вы делаете.

19.3. Упаковка полей в структуре

Достаточно немаловажный момент, это упаковка полей в структурах 4 .

Возьмем простой пример:

```
#include <stdio.h>
struct s
{
    char a;
    int b;
    char c;
    int d;
};
void f(struct s s)
    printf ("a=%d; b=%d; c=%d; d=%d\n", s.a, s.b, s.c, s.d);
};
int main()
{
    struct s tmp;
    tmp.a=1;
    tmp.b=2;
    tmp.c=3;
    tmp.d=4;
    f(tmp);
};
```

Как видно, мы имеем два поля *char* (занимающий один байт) и еще два -int (по 4 байта).

19.3.1. x86

Компилируется это все в:

Листинг 19.6: MSVC 2012 /GS- /Ob0

```
1
   _{tmp} = -16
2
             PROC
   _main
3
       push
               ebp
4
       mov
               ebp, esp
5
       sub
               esp, 16
6
               BYTE PTR _tmp$[ebp], 1
       mov
                                             ; установить поле а
```

⁴См. также: Wikipedia: Выравнивание данных

```
7
                DWORD PTR _tmp$[ebp+4], 2 ; установить поле b
        mov
8
                BYTE PTR _tmp$[ebp+8], 3
        mov
                                             ; установить поле с
 9
                DWORD PTR _tmp$[ebp+12], 4 ; установить поле d
        mov
10
                esp, 16
        sub
                                             ; выделить место для временной структуры
11
                eax, esp
        mov
12
                ecx, DWORD PTR _tmp$[ebp] ; скопировать нашу структуру во временную
        mov
13
                DWORD PTR [eax], ecx
14
                edx, DWORD PTR _tmp$[ebp+4]
        mov
15
        mov
                DWORD PTR [eax+4], edx
                ecx, DWORD PTR _tmp$[ebp+8]
16
        mov
17
                DWORD PTR [eax+8], ecx
        mov
18
                edx, DWORD PTR _tmp$[ebp+12]
        mov
19
                DWORD PTR [eax+12], edx
        mov
                _f
20
        call
                esp, 16
21
        add
22
                eax, eax
        xor
23
                esp, ebp
24
        pop
                ebp
25
                0
        ret
26
              FNDP
    _main
27
28
    _s$ = 8 ; size = 16
29
    ?f@@YAXUs@@@Z PROC ; f
30
                ebp
        push
31
        mov
                ebp, esp
32
        mov
               eax, DWORD PTR _s$[ebp+12]
33
        push
                eax
34
        movsx ecx, BYTE PTR _s$[ebp+8]
35
        push
                ecx
36
        mov
                edx, DWORD PTR _s$[ebp+4]
37
        push
                edx
38
        movsx eax, BYTE PTR _s$[ebp]
39
        push
               eax
40
               OFFSET $SG3842
        push
41
                _printf
        call
42
        add
               esp. 20
43
                ebp
        pop
44
        ret
                0
45
    ?f@@YAXUs@@@Z ENDP ; f
46
    _TEXT
              ENDS
```

Кстати, мы передаем всю структуру, но в реальности, как видно, структура в начале копируется во временную структуру (выделение места под нее в стеке происходит в строке 10, а все 4 поля, по одному, копируются в строках 12 ... 19), затем передается только указатель на нее (или адрес). Структура копируется, потому что неизвестно, будет ли функция f() модифицировать структуру или нет. И если да, то структура внутри main() должна остаться той же. Мы могли бы использовать указатели на Cu/Cu++, и итоговый код был бы почти такой же, только копирования не было бы.

Мы видим здесь что адрес каждого поля в структуре выравнивается по 4-байтной границе. Так что каждый *char* здесь занимает те же 4 байта что и *int*. Зачем? Затем что процессору удобнее обращаться по таким адресам и кэшировать данные из памяти.

Но это не экономично по размеру данных.

Попробуем скомпилировать тот же исходник с опцией (Zp1) (Zp[n] pack structures on n-byte boundary).

Листинг 19.7: MSVC 2012 /GS-/Zp1

```
1
             PROC
    _main
2
        push
               ebp
3
               ebp, esp
        mov
4
        sub
               esp, 12
5
               BYTE PTR _tmp$[ebp], 1
        mov
                                            ; установить поле а
6
               DWORD PTR tmp$[ebp+1], 2 ; установить поле b
        mov
7
               BYTE PTR _tmp$[ebp+5], 3
                                            ; установить поле с
        mov
8
               DWORD PTR _tmp$[ebp+6], 4
                                           ; установить поле d
9
        sub
               esp, 12
                                            ; выделить место для временной структуры
               eax, esp
10
        mov
               ecx, DWORD PTR _tmp$[ebp] ; скопировать 10 байт
11
        mov
               DWORD PTR [eax], ecx
17
        mov
13
               edx, DWORD PTR _tmp$[ebp+4]
        mov
14
               DWORD PTR [eax+4], edx
        mov
```

```
15
                 cx, WORD PTR _tmp$[ebp+8]
         mov
16
                 WORD PTR [eax+8], cx
         mov
17
         call
                  f
18
         add
                 esp, 12
19
                 eax, eax
         xor
20
         mov
                 esp, ebp
21
         pop
                 ebp
22
         ret
                 0
23
               ENDP
    _main
74
25
    _TEXT
              SEGMENT
    _s$ = 8 ; size = 10
?f@@YAXUs@@@Z PROC
26
                              ; f
27
28
         push
                 ebp
29
                 ebp, esp
         mov
30
                 eax, DWORD PTR _s$[ebp+6]
         mov
31
         push
32
                ecx, BYTE PTR _s$[ebp+5]
         movsx
33
                 ecx
         push
34
                 edx, DWORD PTR _s$[ebp+1]
         mov
35
         push
                 edx
36
                eax, BYTE PTR _s$[ebp]
         movsx
37
         push
                 eax
38
                 OFFSET $SG3842
         push
39
                 _printf
         call
40
         add
                 esp, 20
41
         pop
                 ebp
42
                 0
         ret
43
    ?f@@YAXUs@@@Z ENDP
                              ; f
```

Теперь структура занимает 10 байт и все *char* занимают по байту. Что это дает? Экономию места. Недостаток — процессор будет обращаться к этим полям не так эффективно по скорости, как мог бы.

Структура так же копируется в main(). Но не по одному полю, а 10 байт, при помощи трех пар MOV. Почему не 4? Компилятор рассудил, что будет лучше скопировать 10 байт при помощи 3 пар MOV, чем копировать два 32-битных слова и два байта при помощи 4 пар MOV.

Как нетрудно догадаться, если структура используется много в каких исходниках и объектных файлах, все они должны быть откомпилированы с одним и тем же соглашением об упаковке структур.

Помимо ключа MSVC /Zp, указывающего, по какой границе упаковывать поля структур, есть также опция компилятора #pragma pack, её можно указывать прямо в исходнике. Это справедливо и для $MSVC^5$ и GCC^6 .

Давайте теперь вернемся к SYSTEMTIME, которая состоит из 16-битных полей. Откуда наш компилятор знает что их надо паковать по однобайтной границе?

В файле WinNT.h попадается такое:

Листинг 19.8: WinNT.h

```
#include "pshpack1.h"
```

И такое:

Листинг 19.9: WinNT.h

```
#include "pshpack4.h"  // 4 byte packing is the default
```

Сам файл PshPack1.h выглядит так:

Листинг 19.10: PshPack1.h

```
#if ! (defined(lint) || defined(RC_INVOKED))
#if ( _MSC_VER >= 800 && !defined(_M_I86)) || defined(_PUSHPOP_SUPPORTED)
#pragma warning(disable:4103)
#if !(defined( MIDL_PASS )) || defined( __midl )
#pragma pack(push,1)
#else
#pragma pack(1)
#endif
```

⁵MSDN: Working with Packing Structures

⁶Structure-Packing Pragmas

```
#else
#pragma pack(1)
#endif
#endif /* ! (defined(lint) || defined(RC_INVOKED)) */
```

Собственно, так и задается компилятору, как паковать объявленные после #pragma раск структуры.

19.3.2. Еще кое-что

Передача структуры как аргумент функции (вместо передачи указателя на структуру) это то же что и передача всех полей структуры по одному. Если поля в структуре пакуются по умолчанию, то функцию f() можно переписать так:

```
void f(char a, int b, char c, int d)
{
    printf ("a=%d; b=%d; c=%d; d=%d\n", a, b, c, d);
};
```

И в итоге будет такой же код.

19.4. Вложенные структуры

Теперь, как насчет ситуаций, когда одна структура определена внутри другой структуры?

```
#include <stdio.h>
struct inner_struct
{
    int a;
    int b;
};
struct outer_struct
    char a;
    int b;
    struct inner_struct c;
    char d;
    int e;
};
void f(struct outer_struct s)
    printf ("a=%d; b=%d; c.a=%d; c.b=%d; d=%d; e=%d\n",
        s.a, s.b, s.c.a, s.c.b, s.d, s.e);
};
int main()
    struct outer_struct s;
    s.a=1;
    s.b=2;
    s.c.a=100;
    s.c.b=101;
    s.d=3;
    s.e=4;
    f(s);
};
```

...в этом случае, оба поля inner_struct просто будут располагаться между полями a,b и d,e в outer_struct. Компилируем (MSVC 2010):

Листинг 19.11: Оптимизирующий MSVC 2010 /Ob0

```
$SG2802 DB 'a=%d; c.a=%d; c.b=%d; d=%d; e=%d', 0aH, 00H
_TEXT SEGMENT
```

```
_s = 8
_f
      PROC
           eax, DWORD PTR _s$[esp+16]
    mov
           ecx, BYTE PTR s$[esp+12]
    movsx
           edx, DWORD PTR _s$[esp+8]
    mov
    push
           eax
           eax, DWORD PTR _s$[esp+8]
           ecx, DWORD PTR _s$[esp+8]
    mov
    push
           edx
           edx, BYTE PTR _s$[esp+8]
    movsx
    push
           eax
    push
           ecx
    push
           edx
    push
           OFFSET $SG2802 ; 'a=%d; b=%d; c.a=%d; c.b=%d; d=%d; e=%d'
    call
            _printf
    add
           esp, 28
           0
    ret
      ENDP
_f
_s = -24
         PROC
_main
           esp, 24
    sub
    push
           ebx
    push
           esi
    push
           edi
           ecx, 2
    mov
           esp, 24
    sub
           eax, esp
    mov
           BYTE PTR _s$[esp+60], 1
    mov
           ebx, DWORD PTR _s$[esp+60]
    mov
           DWORD PTR [eax], ebx
    mov
           DWORD PTR [eax+4], ecx
    mov
           edx, DWORD PTR [ecx+98]
    lea
           esi, DWORD PTR [ecx+99]
    lea
           edi, DWORD PTR [ecx+2]
    lea
           DWORD PTR [eax+8], edx
    mov
    mov
           BYTE PTR _s$[esp+76], 3
    mov
           ecx, DWORD PTR _s$[esp+76]
           DWORD PTR [eax+12], esi
    mov
           DWORD PTR [eax+16], ecx
           DWORD PTR [eax+20], edi
    mov
    call
            _f
           esp, 24
    add
           edi
    pop
           esi
    pop
           eax, eax
    xor
           ebx
    pop
           esp, 24
    add
    ret
           0
         ENDP
_main
```

Очень любопытный момент в том, что глядя на этот код на ассемблере, мы даже не видим, что была использована какая-то еще другая структура внутри этой! Так что, пожалуй, можно сказать, что все вложенные структуры в итоге разворачиваются в одну, *линейную* или *одномерную* структуру.

Конечно, если заменить объявление struct inner_struct c; на struct inner_struct *c; (объявляя таким образом указатель), ситуация будет совсем иная.

19.5. Работа с битовыми полями в структуре

19.5.1. Пример CPUID

Язык Си/Си++ позволяет указывать, сколько именно бит отвести для каждого поля структуры. Это удобно если нужно экономить место в памяти. К примеру, для переменной типа *bool* достаточно одного бита. Но, это не очень удобно, если нужна скорость.

Рассмотрим пример с инструкцией $CPUID^{\prime}$. Эта инструкция возвращает информацию о том, какой процессор имеется в наличии и какие возможности он имеет.

Если перед исполнением инструкции в EAX будет 1, то CPUID вернет упакованную в EAX такую информацию о процессоре:

3:0 (4 бита)	Stepping
7:4 (4 бита)	Model
11:8 (4 бита)	Family
13:12 (2 бита)	Processor Type
19:16 (4 бита)	Extended Model
27:20 (8 бита)	Extended Family

MSVC 2010 имеет макрос для CPUID, а GCC 4.4.1 - нет. Поэтому для GCC сделаем эту функцию сами, используя его встроенный ассемблер⁸.

```
#include <stdio.h>
#ifdef __GNUC_
static inline void cpuid(int code, int *a, int *b, int *c, int *d) {
  asm volatile("cpuid":"=a"(*a),"=b"(*b),"=c"(*c),"=d"(*d):"a"(code));
}
#endif
#ifdef _MSC_VER
#include <intrin.h>
#endif
struct CPUID_1_EAX
{
    unsigned int stepping:4;
    unsigned int model:4;
    unsigned int family_id:4;
    unsigned int processor_type:2;
    unsigned int reserved1:2;
    unsigned int extended_model_id:4;
    unsigned int extended_family_id:8;
    unsigned int reserved2:4;
};
int main()
    struct CPUID_1_EAX *tmp;
    int b[4];
#ifdef _MSC_VER
      _cpuid(b,1);
#endif
#ifdef __GNUC_
    cpuid (1, &b[0], &b[1], &b[2], &b[3]);
#endif
    tmp=(struct CPUID_1_EAX *)&b[0];
    printf ("stepping=%d\n", tmp->stepping);
    printf ("model=%d\n", tmp->model);
    printf ("family_id=%d\n", tmp->family_id);
    printf ("processor_type=%d\n", tmp->processor_type);
    printf ("extended_model_id=%d\n", tmp->extended_model_id);
    printf ("extended_family_id=%d\n", tmp->extended_family_id);
    return 0;
};
```

После того как CPUID заполнит EAX/EBX/ECX/EDX, у нас они отразятся в массиве b[]. Затем, мы имеем указатель на структуру CPUID_1_EAX, и мы указываем его на значение EAX из массива b[].

Иными словами, мы трактуем 32-битный int как структуру. Затем мы читаем отдельные биты из структуры.

⁷wikipedia

⁸Подробнее о встроенном ассемблере GCC

MSVC

Компилируем в MSVC 2008 с опцией /0x:

Листинг 19.12: Оптимизирующий MSVC 2008

```
_b$ = -16 ; size = 16
_main
         PR0C
    sub
           esp, 16
    push
           ebx
    xor
           ecx, ecx
           eax, 1
    mov
    cpuid
    push
           esi
           esi, DWORD PTR _b$[esp+24]
    lea
    mov
           DWORD PTR [esi], eax
    mov
           DWORD PTR [esi+4], ebx
    mov
           DWORD PTR [esi+8], ecx
    mov
           DWORD PTR [esi+12], edx
           esi, DWORD PTR _b$[esp+24]
    mov
           eax, esi
    mov
           eax, 15
    and
    push
           eax
           OFFSET $SG15435; 'stepping=%d', OaH, OOH
    push
    call
           _printf
           ecx, esi
    \text{mov}
    shr
           ecx, 4
    and
           ecx, 15
    push
           OFFSET $SG15436 ; 'model=%d', OaH, OOH
    push
    call
           _printf
           edx, esi
    mov
           edx, 8
    shr
           edx, 15
    and
           \operatorname{\sf edx}
    push
           OFFSET $SG15437; 'family_id=%d', OaH, OOH
    push
    call
           _printf
           eax, esi
    mov
    shr
           eax, 12
    and
           eax, 3
    push
           eax
    push
           OFFSET $SG15438 ; 'processor_type=%d', OaH, OOH
    call
           _printf
           ecx, esi
    mov
    shr
           ecx, 16
    and
           ecx, 15
    push
           OFFSET $SG15439 ; 'extended_model_id=%d', OaH, OOH
    push
           _printf
    call
    shr
           esi, 20
    and
           esi, 255
    push
           esi
           OFFSET $SG15440 ; 'extended_family_id=%d', OaH, OOH
    push
    call
           _printf
    add
           esp, 48
    pop
           esi
           eax, eax
    xor
    pop
           ebx
    add
           esp, 16
    ret
           0
main
         ENDP
```

Инструкция SHR сдвигает значение из EAX на то количество бит, которое нужно *пропустить*, то есть, мы игнорируем некоторые биты *справа*.

А инструкция AND очищает биты *слева* которые нам не нужны, или же, говоря иначе, она оставляет по маске только те биты в EAX, которые нам сейчас нужны.

64-битные значения в 32-битной среде

20.1. Возврат 64-битного значения

```
#include <stdint.h>

uint64_t f ()
{
    return 0x1234567890ABCDEF;
};
```

20.1.1. x86

64-битные значения в 32-битной среде возвращаются из функций в паре регистров EDX:EAX.

Листинг 20.1: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_f PROC mov eax, -1867788817 ; 90abcdefH mov edx, 305419896 ; 12345678H ret 0 _f ENDP
```

20.2. Передача аргументов, сложение, вычитание

```
#include <stdint.h>
uint64_t f_add (uint64_t a, uint64_t b)
{
    return a+b;
};

void f_add_test ()
{
    #ifdef __GNUC__
        printf ("%lld\n", f_add(12345678901234, 23456789012345));
#else
    printf ("%I64d\n", f_add(12345678901234, 23456789012345));
#endif
};

uint64_t f_sub (uint64_t a, uint64_t b)
{
    return a-b;
};
```

20.2.1. x86

Листинг 20.2: Оптимизирующий MSVC 2012 /Ob1

```
_a = 8
                ; size = 8
_b = 16
                 ; size = 8
_f_add PROC
                eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
        \text{mov}
                eax, DWORD PTR _b$[esp-4]
        add
                edx, DWORD PTR _a$[esp]
        mov
                edx, DWORD PTR _b$[esp]
        adc
        ret
_f_add ENDP
_f_add_test PROC
                 5461
                                 ; 00001555H
        push
        push
                1972608889
                                 ; 75939f79H
        push
                2874
                                 ; 00000b3aH
                1942892530
                                 ; 73ce2ff_subH
        push
        call
                _f_add
                edx
        push
        push
                OFFSET $SG1436 ; '%I64d', OaH, OOH
        push
        call
                 printf
        add
                esp, 28
        ret
                0
_f_add_test ENDP
_f_sub PROC
                eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
        mov
                eax, DWORD PTR _b$[esp-4]
        sub
                edx, DWORD PTR _a$[esp]
        mov
                edx, DWORD PTR _b$[esp]
        sbb
        ret
_f_sub
       ENDP
```

B f_add_test() видно, как каждое 64-битное число передается двумя 32-битными значениями, сначала старшая часть, затем младшая.

Сложение и вычитание происходит также парами.

При сложении, в начале складываются младшие 32 бита. Если при сложении был перенос, выставляется флаг СF. Следующая инструкция ADC складывает старшие части чисел, но также прибавляет единицу если CF = 1.

Вычитание также происходит парами. Первый SUB может также включить флаг переноса CF, который затем будет проверяться в SBB : если флаг переноса включен, то от результата отнимется единица .

Легко увидеть, как результат работы $f_add()$ затем передается в printf().

20.3. Умножение, деление

```
#include <stdint.h>
uint64_t f_mul (uint64_t a, uint64_t b)
{
        return a*b;
};
uint64_t f_div (uint64_t a, uint64_t b)
{
        return a/b;
};
uint64_t f_rem (uint64_t a, uint64_t b)
{
        return a % b;
```

};

20.3.1. x86

Листинг 20.3: Оптимизирующий MSVC 2013 /Ob1

```
_a$ = 8 ; size = 8
_b$ = 16 ; size = 8
_f_mul PROC
        push
                 ebp
        mov
                 ebp, esp
                 eax, DWORD PTR _b$[ebp+4]
        mov
        push
                 eax
                 ecx, DWORD PTR _b$[ebp]
        mov
                 ecx
        push
                 edx, DWORD PTR _a$[ebp+4]
        mov
        push
                 edx
        mov
                 eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        push
                   _allmul ; long long multiplication (умножение значений типа long long)
        call
                 ebp
        pop
        ret
                 0
_f_mul
       ENDP
_a$ = 8 ; size = 8
_b$ = 16 ; size = 8
_f_div PROC
        push
                 ebp
        \text{mov}
                 ebp, esp
                 eax, DWORD PTR _b$[ebp+4]
        mov
        push
                 eax
                 ecx, DWORD PTR _b$[ebp]
        mov
        push
                 ecx
                 edx, DWORD PTR _a$[ebp+4]
        mov
                 edx
        push
        mov
                 eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        push
        call
                   _aulldiv ; unsigned long long division (деление беззнаковых значений типа long long)
        pop
        ret
                 0
        ENDP
_f_div
_a$ = 8 ; size = 8
_b$ = 16 ; size = 8
_f_rem PROC
        push
                 ebp
        \text{mov}
                 ebp, esp
                 eax, DWORD PTR _b$[ebp+4]
        \text{mov}
        push
        \text{mov}
                 ecx, DWORD PTR _b$[ebp]
        push
                 ecx
        mov
                 edx, DWORD PTR _a$[ebp+4]
        push
                 edx
                 eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        mov
        push
                 __aullrem ; unsigned long long remainder (вычисление беззнакового остатка)
        call
                 ebp
        pop
        ret
                 0
_f_rem
        ENDP
```

Умножение и деление — это более сложная операция, так что обычно, компилятор встраивает вызовы библиотечных функций, делающих это.

20.4. Сдвиг вправо

```
#include <stdint.h>
uint64_t f (uint64_t a)
{
    return a>>7;
};
```

20.4.1. x86

Листинг 20.4: Оптимизирующий MSVC 2012 /Ob1

```
a$ = 8
                 ; size = 8
        PROC
_f
        mov
                 eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
        mov
                 edx, DWORD PTR _a$[esp]
        shrd
                 eax, edx, 7
                 edx, 7
        shr
                 0
        ret
        ENDP
f
```

Сдвиг происходит также в две операции: в начале сдвигается младшая часть, затем старшая. Но младшая часть сдвигается при помощи инструкции SHRD, она сдвигает значение в EDX на 7 бит, но подтягивает новые биты из EAX, т.е. из старшей части. Старшая часть сдвигается более известной инструкцией SHR: действительно, ведь освободившиеся биты в старшей части нужно просто заполнить нулями.

20.5. Конвертирование 32-битного значения в 64-битное

```
#include <stdint.h>
int64_t f (int32_t a)
{
    return a;
};
```

20.5.1. x86

Листинг 20.5: Оптимизирующий MSVC 2012

```
_a$ = 8
_f PROC
    mov eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
    cdq
    ret 0
_f ENDP
```

Здесь появляется необходимость расширить 32-битное знаковое значение в 64-битное знаковое. Конвертировать беззнаковые значения очень просто: нужно просто выставить в 0 все биты в старшей части . Но для знаковых типов это не подходит: знак числа должен быть скопирован в старшую часть числа-результата . Здесь это делает инструкция CDQ, она берет входное значение в EAX, расширяет его до 64-битного, и оставляет его в паре регистров EDX:EAX . Иными словами, инструкция CDQ узнает знак числа в EAX (просто берет самый старший бит в EAX) и в зависимости от этого, выставляет все 32 бита в EDX в 0 или в 1. Её работа в каком-то смысле напоминает работу инструкции MOVSX. ГЛАВА 21. 64 БИТА ГЛАВА 21. 64 БИТА

Глава 21

64 бита

21.1. x86-64

Это расширение х86-архитуктуры до 64 бит.

С точки зрения начинающего reverse engineer-а, наиболее важные отличия от 32-битного x86 это:

• Почти все регистры (кроме FPU и SIMD) расширены до 64-бит и получили префикс R-. И еще 8 регистров добавлено. В итоге имеются эти GPR-ы: RAX, RBX, RCX, RDX, RBP, RSP, RSI, RDI, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15.

К ним также можно обращаться так же, как и прежде. Например, для доступа к младшим 32 битам RAX можно использовать EAX:

7 (номер байта)	6	5	4	3	2	1	0
RAX ^{x64}							
EAX							
AX							
						AH	AL

У новых регистров R8-R15 также имеются их *младшие части*: R8D-R15D (младшие 32-битные части), R8W-R15W (младшие 16-битные части), R8L-R15L (младшие 8-битные части).

7 (номер байта)	6	5	4	3	2	1	0
R8							
	R8D						
						R	R8W
							R8L

Удвоено количество SIMD-регистров: с 8 до 16: XMM0-XMM15.

• В win64 передача всех параметров немного иная, это немного похоже на fastcall. Первые 4 аргумента записываются в регистры RCX, RDX, R8, R9, а остальные — в стек. Вызывающая функция также должна подготовить место из 32 байт чтобы вызываемая функция могла сохранить там первые 4 аргумента и использовать эти регистры по своему усмотрению. Короткие функции могут использовать аргументы прямо из регистров, но большие функции могут сохранять их значения на будущее.

Соглашение System V AMD64 ABI (Linux, *BSD, Mac OS X)[Mit13] также напоминает fastcall, использует 6 регистров RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9 для первых шести аргументов. Остальные передаются через стек.

- int в Cu/Cu++ остается 32-битным для совместимости.
- Все указатели теперь 64-битные.

На это иногда сетуют: ведь теперь для хранения всех указателей нужно в 2 раза больше места в памяти, в т.ч. и в кэш-памяти, не смотря на то что х64-процессоры могут адресовать только 48 бит внешней RAM¹.

Из-за того, что регистров общего пользования теперь вдвое больше, у компиляторов теперь больше свободного места для маневра, называемого register allocation. Для нас это означает, что в итоговом коде будет меньше локальных переменных.

Кстати, существуют процессоры с еще большим количеством GPR, например, Itanium -128 регистров.

¹Random-access memory

Часть II

Важные фундаментальные вещи



Представление знака в числах

Методов представления чисел с знаком «плюс» или «минус» несколько 1 , но в компьютерах обычно применяется метод «дополнительный код» или «two's complement».

Вот таблица некоторые значений байтов:

двоичное	шестнадцатеричное	беззнаковое	знаковое (дополнительный код)
01111111	0x7f	127	127
01111110	0x7e	126	126
		•••	
00000110	0x6	6	6
00000101	0x5	5	5
00000100	0x4	4	4
00000011	0x3	3	3
00000010	0x2	2	2
00000001	0x1	1	1
00000000	0x0	0	0
11111111	0xff	255	-1
11111110	0xfe	254	-2
11111101	0xfd	253	-3
11111100	0xfc	252	-4
11111011	0xfb	251	-5
11111010	0xfa	250	-6
		•••	
10000010	0x82	130	-126
10000001	0x81	129	-127
10000000	0x80	128	-128

Разница в подходе к знаковым/беззнаковым числам, собственно, нужна потому что, например, если представить 0xFFFFFFFE и 0x0000002 как беззнаковое, то первое число (4294967294) больше второго (2). Если их оба представить как знаковые, то первое будет -2, которое, разумеется, меньше чем второе (2). Вот почему инструкции для условных переходов (11 (стр. 34)) представлены в обоих версиях — и для знаковых сравнений (например, JG, JL) и для беззнаковых (JA, JB).

Для простоты, вот что нужно знать:

- Числа бывают знаковые и беззнаковые.
- Знаковые типы в Си/Си++:
 - int64_t (-9,223,372,036,854,775,808..9,223,372,036,854,775,807) (- 9.2.. 9.2 квинтиллионов) или 0x800000000000000..0x7FFFFFFFFFFFF),
 - int (-2,147,483,648..2,147,483,647 (- 2.15.. 2.15Gb) или 0x80000000..0x7FFFFFFF),
 - char (-128..127 или 0x80..0x7F),
 - ssize_t.

Беззнаковые:

- unsigned int (0..4,294,967,295 (4.3Gb) или 0..0xFFFFFFFF),

¹wikipedia

- unsigned char (0..255 или 0..0xFF),
- size_t.
- У знаковых чисел знак определяется самым старшим битом: 1 означает «минус», 0 означает «плюс».
- Преобразование в большие типы данных обходится легко: 20.5 (стр. 101).
- Изменить знак легко: просто инвертируйте все биты и прибавьте 1. Мы можем заметить, что число другого знака находится на другой стороне на том же расстоянии от нуля. Прибавление единицы необходимо из-за присутствия нуля посредине.
- Инструкции сложения и вычитания работают одинаково хорошо и для знаковых и для беззнаковых значений . Но для операций умножения и деления, в x86 имеются разные инструкции : IDIV/IMUL для знаковых и DIV/MUL для беззнаковых.

ГЛАВА 23. ПАМЯТЬ ГЛАВА 23. ПАМЯТЬ

Глава 23

Память

Есть три основных типа памяти:

- Глобальная память. AKA «static memory allocation». Нет нужды явно выделять, выделение происходит просто при объявлении переменных/массивов глобально. Это глобальные переменные расположенные в сегменте данных или констант. Доступны глобально (поэтому считаются анти-паттерном). Не удобны для буферов/массивов, потому что должны иметь фиксированный размер. Переполнения буфера, случающиеся здесь, обычно перезаписывают переменные или буферы расположенные рядом в памяти. Пример в этой книге: 7.2 (стр. 20).
- Стек. AKA «allocate on stack», «выделить память в/на стеке». Выделение происходит просто при объявлении переменных/массивов локально в функции. Обычно это локальные для функции переменные. Иногда эти локальные переменные также доступны и для нисходящих функций (callee-функциям, если функция-caller передает указатель на переменную в функцию-callee). Выделение и освобождение очень быстрое, достаточно просто сдвига SP. Но также не удобно для буферов/массивов, потому что размер буфера фиксирован, если только не используется alloca() (5.2.4 (стр. 11)) (или массив с переменной длиной). Переполнение буфера обычно перезаписывает важные структуры стека: 16.2 (стр. 63).
- Куча (heap). AKA «dynamic memory allocation», «выделить память в куче». Выделение происходит при помощи вызова malloc()/free() или new/delete в Си++. Самый удобный метод: размер блока может быть задан во время исполнения. Изменение размера возможно (при помощи realloc()), но может быть медленным. Это самый медленный метод выделения памяти: аллокатор памяти должен поддерживать и обновлять все управляющие структуры во время выделения и освобождения. Переполнение буфера обычно перезаписывает все эти структуры. Выделения в куче также ведут к проблеме утечек памяти: каждый выделенный блок должен быть явно освобожден, но кто-то может забыть об этом, или делать это неправильно. Еще одна проблема это «использовать после освобождения» использовать блок памяти после того как free() был вызван на нем, это тоже очень опасно. Пример в этой книге: 19.2 (стр. 88).

Часть III Поиск в коде того что нужно

Современное ПО, в общем-то, минимализмом не отличается.

Но не потому, что программисты слишком много пишут, а потому что к исполняемым файлам обыкновенно прикомпилируют все подряд библиотеки. Если бы все вспомогательные библиотеки всегда выносили во внешние DLL, мир был бы иным. (Еще одна причина для Cu++ — STL и прочие библиотеки шаблонов.)

Таким образом, очень полезно сразу понимать, какая функция из стандартной библиотеки или более-менее известной (как $Boost^1$, $libpng^2$), а какая — имеет отношение к тому что мы пытаемся найти в коде.

Переписывать весь код на Си/Си++, чтобы разобраться в нем, безусловно, не имеет никакого смысла.

Одна из важных задач reverse engineer-а это быстрый поиск в коде того что собственно его интересует.

Дизассемблер IDA позволяет делать поиск как минимум строк, последовательностей байт, констант. Можно даже сделать экспорт кода в текстовый файл .lst или .asm и затем натравить на него grep, awk, и т.д.

Когда вы пытаетесь понять, что делает тот или иной код, это запросто может быть какая-то опенсорсная библиотека вроде libpng. Поэтому, когда находите константы, или текстовые строки, которые выглядят явно знакомыми, всегда полезно их *погуглить*. А если вы найдете искомый опенсорсный проект где это используется, то тогда будет достаточно будет просто сравнить вашу функцию с ней. Это решит часть проблем.

К примеру, если программа использует какие-то XML-файлы, первым шагом может быть установление, какая именно XML-библиотека для этого используется, ведь часто используется какая-то стандартная (или очень известная) вместо самодельной.

К примеру, автор этих строк однажды пытался разобраться как происходит компрессия/декомпрессия сетевых пакетов в SAP 6.0. Это очень большая программа, но к ней идет подробный .PDB-файл с отладочной информацией, и это очень удобно. Он в конце концов пришел к тому что одна из функций декомпрессирующая пакеты называется CsDecomprLZC(). Не сильно раздумывая, он решил погуглить и оказалось, что функция с таким же названием имеется в MaxDB (это опенсорсный проект SAP) .

http://www.google.com/search?q=CsDecomprLZC

Каково же было мое удивление, когда оказалось, что в MaxDB используется точно такой же алгоритм, скорее всего, с таким же исходником.

¹http://go.yurichev.com/17036

²http://go.yurichev.com/17037

Связь с внешним миром (win32)

Иногда, чтобы понять что делает та или иная функция, можно её не разбирать, а просто посмотреть на её входы и выходы. Так можно сэкономить время.

Обращения к файлам и реестру: для самого простого анализа может помочь утилита Process Monitor 1 от SysInternals. Для анализа обращения программы к сети, может помочь Wireshark 2 .

Затем всё-таки придётся смотреть внутрь.

Первое на что нужно обратить внимание, это какие функции из API^3 OC и какие функции стандартных библиотек используются.

Если программа поделена на главный исполняемый файл и группу DLL-файлов, то имена функций в этих DLL, бывает так, могут помочь.

Если нас интересует, что именно приводит к вызову MessageBox() с определенным текстом, то первое что можно попробовать сделать: найти в сегменте данных этот текст, найти ссылки на него, и найти, откуда может передаться управление κ интересующему нас вызову MessageBox().

Если речь идет о компьютерной игре, и нам интересно какие события в ней более-менее случайны, мы можем найти функцию rand() или её заменитель (как алгоритм Mersenne twister), и посмотреть, из каких мест эта функция вызывается и что самое главное: как используется результат этой функции.

Ho если это не игра, а rand() используется, то также весьма любопытно, зачем. Бывают неожиданные случаи вроде использования rand() в алгоритме для сжатия данных (для имитации шифрования): blog.yurichev.com.

24.1. Часто используемые функции Windows API

Это функции которые можно увидеть в числе импортируемых. Но также нельзя забывать, что далеко не все они были использованы в коде написанном автором. Немалая часть может вызываться из библиотечных функций и CRT-кода.

- Работа с реестром (advapi32.dll): RegEnumKeyEx⁴⁵, RegEnumValue⁶⁵, RegGetValue⁷⁵, RegOpenKeyEx⁸⁵, RegQueryValueEx⁹⁵
- Работа с текстовыми .ini-файлами (kernel32.dll): GetPrivateProfileString ^{10 5}.
- Диалоговые окна (user32.dll): MessageBox ^{11 5}, MessageBoxEx ^{12 5}, SetDlgItemText ^{13 5}, GetDlgItemText ^{14 5}.
- Работа с ресурсами : (user32.dll): LoadMenu ^{15 5}.

```
1 http://go.yurichev.com/17301
2 http://go.yurichev.com/17303
3 Application programming interface
4 MSDN
5 Может иметь суффикс - А для ASCII-версии и - W для Unicode-версии
6 MSDN
7 MSDN
8 MSDN
9 MSDN
10 MSDN
11 MSDN
12 MSDN
13 MSDN
14 MSDN
15 MSDN
```

- Работа с TCP/IP-сетью (ws2_32.dll): WSARecv ¹⁶, WSASend ¹⁷.
- Работа с файлами (kernel32.dll): CreateFile ^{18 5}, ReadFile ¹⁹, ReadFileEx ²⁰, WriteFile ²¹, WriteFileEx ²².
- Высокоуровневая работа с Internet (wininet.dll): WinHttpOpen ²³.
- Проверка цифровой подписи исполняемого файла (wintrust.dll): WinVerifyTrust ²⁴.
- Стандартная библиотека MSVC (в случае динамического связывания) (msvcr*dll): assert, itoa, ltoa, open, printf, read, strcmp, atol, atoi, fopen, fread, fwrite, memcmp, rand, strlen, strstr, strchr.

24.2. tracer: Перехват всех функций в отдельном модуле

В tracer есть поддержка точек останова INT3, хотя и срабатывающие только один раз, но зато их можно установить на все сразу функции в некоей DLL.

```
--one-time-INT3-bp:somedll.dll!.*
```

Либо, поставим INT3-прерывание на все функции, имена которых начинаются с префикса xml:

```
--one-time-INT3-bp:somedll.dll!xml.*
```

В качестве обратной стороны медали, такие прерывания срабатывают только один раз.

Tracer покажет вызов какой-либо функции, если он случится, но только один раз. Еще один недостаток — увидеть аргументы функции также нельзя.

Тем не менее, эта возможность очень удобна для тех ситуаций, когда вы знаете что некая программа использует некую DLL, но не знаете какие именно функции в этой DLL. И функций много.

Например, попробуем узнать, что использует cygwin-утилита uptime:

```
tracer -l:uptime.exe --one-time-INT3-bp:cygwin1.dll!.*
```

Так мы можем увидеть все функции из библиотеки cygwin1.dll, которые были вызваны хотя бы один раз, и откуда:

```
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!__main (called from uptime.exe!OEP+0x6d (0x40106d))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll! geteuid32 (called from uptime.exe!OEP+0xba3 (0x401ba3))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!_getuid32 (called from uptime.exe!OEP+0xbaa (0x401baa))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll! getegid32 (called from uptime.exe!0EP+0xcb7 (0x401cb7))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll! getgid32 (called from uptime.exe!OEP+0xcbe (0x401cbe))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!sysconf (called from uptime.exe!OEP+0x735 (0x401735))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!setlocale (called from uptime.exe!OEP+0x7b2 (0x4017b2))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!_open64 (called from uptime.exe!OEP+0x994 (0x401994))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!_lseek64 (called from uptime.exe!OEP+0x7ea (0x4017ea))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!read (called from uptime.exe!OEP+0x809 (0x401809))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!sscanf (called from uptime.exe!OEP+0x839 (0x401839))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!uname (called from uptime.exe!OEP+0x139 (0x401139))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!time (called from uptime.exe!OEP+0x22e (0x40122e))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!localtime (called from uptime.exe!OEP+0x236 (0x401236))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!sprintf (called from uptime.exe!OEP+0x25a (0x40125a))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!setutent (called from uptime.exe!OEP+0x3b1 (0x4013b1))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!getutent (called from uptime.exe!OEP+0x3c5 (0x4013c5))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!endutent (called from uptime.exe!OEP+0x3e6 (0x4013e6))
One—time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!puts (called from uptime.exe!OEP+0x4c3 (0x4014c3))
```

¹⁶MSDN

¹⁷MSDN

¹⁸MSDN

¹⁹ MSDN

²⁰MSDN

²¹MSDN

²²MSDN ²³MSDN

²⁴MSDN

Глава 25

Строки

25.1. Текстовые строки

25.1.1. Си/Си++

Обычные строки в Си заканчиваются нулем (ASCIIZ-строки).

Причина, почему формат строки в Си именно такой (оканчивающийся нулем) вероятно историческая . В [Rit79] мы можем прочитать:

A minor difference was that the unit of I/O was the word, not the byte, because the PDP-7 was a word-addressed machine. In practice this meant merely that all programs dealing with character streams ignored null characters, because null was used to pad a file to an even number of characters.

Строки выглядят в Hiew или FAR Manager точно так же:

```
int main()
{
     printf ("Hello, world!\n");
};
```




Рис. 25.1: Hiew

25.1.2. Borland Delphi

Когда кодируются строки в Pascal и Delphi, сама строка предваряется 8-битным или 32-битным значением, в котором закодирована длина строки.

Например:

Листинг 25.1: Delphi

```
CODE:00518AC8 dd 19h
CODE:00518ACC aLoading___Plea db 'Loading... , please wait.',0
...
```

CODE:00518AFC dd 10h CODE:00518B00 aPreparingRun__ db 'Preparing run...',0

25.1.3. Unicode

Нередко уникодом называют все способы передачи символов, когда символ занимает 2 байта или 16 бит . Это распространенная терминологическая ошибка. Уникод — это стандарт, присваивающий номер каждому символу многих письменностей мира, но не описывающий способ кодирования.

Наиболее популярные способы кодирования: UTF-8 (наиболее часто используется в Интернете и *NIX-системах) и UTF-16LE (используется в Windows).

UTF-8

UTF-8 это один из очень удачных способов кодирования символов. Все символы латиницы кодируются так же, как и в ASCII-кодировке, а символы, выходящие за пределы ASCII-7-таблицы, кодируются несколькими байтами. О кодируется, как и прежде, нулевыми байтом, так что все стандартные функции Си продолжают работать с UTF-8-строками так же как и с обычными строками.

Посмотрим, как символы из разных языков кодируются в UTF-8 и как это выглядит в FAR, в кодировке 437 ¹:

```
How much? 100€?

(English) I can eat glass and it doesn't hurt me.
(Greek) Μπορώ να φάω σπασμένα γυαλιά χωρίς να πάθω τίποτα.
(Hungarian) Meg tudom enni az üveget, nem lesz tőle bajom.
(Icelandic) Ég get etið gler án þess að meiða mig.
(Polish) Mogę jeść szkło i mi nie szkodzi.
(Russian) Я могу есть стекло, оно мне не вредит.
(Arabic): أنا قادر على أكل الزجاج و هذا لا يؤلمني.
(Hebrew): أنا قادر على أكل الزجاج و هذا لا يؤلمني.
(Chinese) 我能吞下玻璃而不伤身体。
(Japanese) 私はガラスを食べられます。それは私を傷つけません。
(Hindi) 群 南ँघ खा सकता ह और मुझे उससे कोई घोट नहीं पहुंचती.
```




Рис. 25.2: FAR: UTF-8

Видно, что строка на английском языке выглядит точно так же, как и в ASCII-кодировке. В венгерском языке используются латиница плюс латинские буквы с диакритическими знаками. Здесь видно, что эти буквы кодируются несколькими байтами, они подчеркнуты красным. То же самое с исландским и польским языками. В самом начале имеется также символ валюты «Евро», который кодируется тремя байтами. Остальные системы письма здесь никак не связаны с латиницей. По крайней мере о русском, арабском, иврите и хинди мы можем сказать, что здесь видны повторяющиеся байты, что

¹Пример и переводы на разные языки были взяты здесь: http://go.yurichev.com/17304

не удивительно, ведь, обычно буквы из одной и той же системы письменности расположены в одной или нескольких таблицах уникода, поэтому часто их коды начинаются с одних и тех же цифр.

В самом начале, перед строкой «How much?», видны три байта, которые на самом деле BOM² . BOM показывает, какой способ кодирования будет сейчас использоваться.

UTF-16LE

Многие функции win32 в Windows имееют суффикс - A и - W. Первые функции работают с обычными строками, вторые с UTF-16LE-строками (*wide*). Во втором случае, каждый символ обычно хранится в 16-битной переменной типа *short* .

Строки с латинскими буквами выглядят в Hiew или FAR как перемежающиеся с нулевыми байтами:

```
int wmain()
{
          wprintf (L"Hello, world!\n");
};
```




Рис. 25.3: Hiew

Подобное можно часто увидеть в системных файлах Windows NT:

```
view ntoskrnl.exe - Far 2.0.1807 x64 Administrator
   \Windows 7 x64\ntoskrnl.exe
          VERSION
                       INFO
   ingF
           1 e
                n f o
                            040904
     orporat
                i o n
                       N !! 0 F
                               1 e D e s c
       1&0FileVersi
                          o n
                                 6.1
             : ♪ @ Internal Name
                   osoft
      00riginalF
                        lename
               fto
                     Wi
                        ndowso
                    7600.
```

Рис. 25.4: Hiew

В IDA, уникодом называется именно строки с символами, занимающими 2 байта:

```
.data:0040E000 aHelloWorld:
.data:0040E000 unicode 0, <Hello, world!>
.data:0040E000 dw 0Ah, 0
```

Вот как может выглядеть строка на русском языке («И снова здравствуйте!») закодированная в UTF-16LE:

²Byte order mark




Рис. 25.5: Hiew: UTF-16LE

То что бросается в глаза — это то что символы перемежаются ромбиками (который имеет код 4) . Действительно, в уникоде кирилличные символы находятся в четвертом блоке 3 . Таким образом, все кирилличные символы в UTF-16LE находятся в диапазоне 0x400-0x4FF.

Вернемся к примеру, где одна и та же строка написана разными языками. Здесь посмотрим в кодировке UTF-16LE.




Рис. 25.6: FAR: UTF-16LE

Здесь мы также видим ВОМ в самом начале. Все латинские буквы перемежаются с нулевыми байтом. Некоторые буквы с диакритическими знаками (венгерский и исландский языки) также подчеркнуты красным.

³wikipedia

25.1.4. Base64

Кодировка base64 очень популярна в тех случаях, когда нужно передать двоичные данные как текстовую строку. По сути, этот алгоритм кодирует 3 двоичных байта в 4 печатаемых символа: все 26 букв латинского алфавита (в обоих регистрах), цифры, знак плюса («+») и слэша («/»), в итоге это получается 64 символа.

Одна отличительная особенность строк в формате base64, это то что они часто (хотя и не всегда) заканчиваются одним или двумя символами знака равенства («=») для выравнивания, например:

AVjbbVSVfcUMu1xvjaMgjNtueRwBbxnyJw8dpGnLW8ZW8aKG3v4Y0icuQT+qEJAp91AOuWs=

WVjbbVSVfcUMu1xvjaMgjNtueRwBbxnyJw8dpGnLW8ZW8aKG3v4Y0icuQT+qEJAp91AOuQ==

Так что знак равенства («=») никогда не встречается в середине строк закодированных в base64.

25.2. Сообщения об ошибках и отладочные сообщения

Очень сильно помогают отладочные сообщения, если они имеются. В некотором смысле, отладочные сообщения, это отчет о том, что сейчас происходит в программе. Зачастую, это printf()-подобные функции, которые пишут куда-нибудь в лог, а бывает так что и не пишут ничего, но вызовы остались, так как эта сборка — не отладочная, а release. Если в отладочных сообщениях дампятся значения некоторых локальных или глобальных переменных, это тоже может помочь, как минимум, узнать их имена. Например, в Oracle RDBMS одна из таких функций: ksdwrt().

Осмысленные текстовые строки вообще очень сильно могут помочь. Дизассемблер IDA может сразу указать, из какой функции и из какого её места используется эта строка. Встречаются и смешные случаи 4 .

Сообщения об ошибках также могут помочь найти то что нужно. В Oracle RDBMS сигнализация об ошибках проходит при помощи вызова некоторой группы функций.

Тут еще немного об этом : blog.yurichev.com.

Можно довольно быстро найти, какие функции сообщают о каких ошибках, и при каких условиях. Это, кстати, одна из причин, почему в защите софта от копирования, бывает так, что сообщение об ошибке заменяется невнятным кодом или номером ошибки. Мало кому приятно, если взломщик быстро поймет, из-за чего именно срабатывает защита от копирования, просто по сообщению об ошибке.

25.3. Подозрительные магические строки

Некоторые магические строки, используемые в бэкдорах выглядят очень подозрительно. Например, в домашних роутерах TP-Link WR740 был бэкдор ⁵. Бэкдор активировался при посещении следующего URL: http://192.168.0.1/userRpmNatDebugRpm26525557/start_art.html.

Действительно, строка «userRpmNatDebugRpm26525557» присутствует в прошивке. Эту строку нельзя было нагуглить до распространения информации о бэкдоре. Вы не найдете ничего такого ни в одном RFC⁶. Вы не найдете ни одного алгоритма, который бы использовал такие странные последовательности байт. И это не выглядит как сообщение об ошибке, или отладочное сообщение. Так что проверить использование подобных странных строк — это всегда хорошая идея.

Иногда такие строки кодируются при помощи base 64^7 . Так что неплохая идея их всех декодировать и затем просмотреть глазами, пусть даже бегло.

Более точно, такой метод сокрытия бэкдоров называется «security through obscurity» (безопасность через запутанность).

⁴blog.yurichev.com

⁵http://sekurak.pl/tp-link-httptftp-backdoor/, на русском: http://m.habrahabr.ru/post/172799/

⁶Request for Comments

⁷Например, бэкдор в кабельном модеме Arris: http://www.securitylab.ru/analytics/461497.php

ГЛАВА 26. ВЫЗОВЫ ASSERT() ГЛАВА 26. ВЫЗОВЫ ASSERT()

Глава 26

Вызовы assert()

Может также помочь наличие assert() в коде: обычно этот макрос оставляет название файла-исходника, номер строки, и условие.

Наиболее полезная информация содержится в assert-условии, по нему можно судить по именам переменных или именам полей структур. Другая полезная информация — это имена файлов, по их именам можно попытаться предположить, что там за код. Также, по именам файлов можно опознать какую-либо очень известную опен-сорсную библиотеку.

Листинг 26.1: Пример информативных вызовов assert()

```
.text:107D4B29 mov dx, [ecx+42h]
.text:107D4B2D cmp edx, 1
.text:107D4B30 jz
                    short loc_107D4B4A
.text:107D4B32 push 1ECh
.text:107D4B37 push offset aWrite_c ; "write.c"
.text:107D4B3C push offset aTdTd_planarcon; "td->td_planarconfig == PLANARCONFIG_CON"...
.text:107D4B41 call ds:_assert
.text:107D52CA mov edx, [ebp-4]
.text:107D52CD and edx, 3
.text:107D52D0 test edx, edx
                   short loc_107D52E9
.text:107D52D2 jz
.text:107D52D4 push 58h
.text:107D52D6 push offset aDumpmode_c ; "dumpmode.c"
                                 ; "(n & 3) == 0"
.text:107D52DB push offset aN30
.text:107D52E0 call ds:_assert
.text:107D6759 mov cx, [eax+6]
.text:107D675D cmp ecx, 0Ch
.text:107D6760 jle short loc_107D677A
.text:107D6762 push 2D8h
.text:107D6767 push offset aLzw_c ; "lzw.c"
.text:107D676C push offset aSpLzw_nbitsBit ; "sp->lzw_nbits <= BITS_MAX"</pre>
.text:107D6771 call ds:_assert
```

Полезно «гуглить» и условия и имена файлов, это может вывести вас к опен-сорсной бибилотеке. Например, если «по-гуглить» «sp->lzw_nbits <= BITS_MAX», это вполне предсказуемо выводит на опенсорсный код, что-то связанное с LZW-компрессией.

ГЛАВА 27. КОНСТАНТЫ ГЛАВА 27. КОНСТАНТЫ

Глава 27

Константы

Люди, включая программистов, часто используют круглые числа вроде 10, 100, 1000, в т.ч. и в коде.

Практикующие реверсеры, обычно, хорошо знают их в шестнадцатеричном представлении: 10=0xA, 100=0x64, 1000=0x3E8, 10000=0x2710.

Некоторые алгоритмы, особенно криптографические, используют хорошо различимые константы, которые при помощи IDA легко находить в коде.

Например, алгоритм $MD5^3$ инициализирует свои внутренние переменные так:

```
var int h0 := 0x67452301
var int h1 := 0xEFCDAB89
var int h2 := 0x98BADCFE
var int h3 := 0x10325476
```

Если в коде найти использование этих четырех констант подряд — очень высокая вероятность что эта функция имеет отношение к MD5.

Еще такой пример это алгоритмы CRC16/CRC32, часто, алгоритмы вычисления контрольной суммы по CRC используют заранее заполненные таблицы, вроде:

Листинг 27.1: linux/lib/crc16.c

27.1. Magic numbers

Немало форматов файлов определяет стандартный заголовок файла где используются *magic number*⁴, один или даже несколько.

Скажем, все исполняемые файлы для Win32 и MS-DOS начинаются с двух символов «MZ»⁵.

В начале MIDI-файла должно быть «MThd». Если у нас есть использующая для чего-нибудь MIDI-файлы программа очень вероятно, что она будет проверять MIDI-файлы на правильность хотя бы проверяя первые 4 байта.

Это можно сделать при помощи:

(buf указывает на начало загруженного в память файла)

¹Master Boot Record

 $^{^2}$ Постоянное запоминающее устройство

³wikipedia

⁴wikipedia

⁵wikipedia

ГЛАВА 27. КОНСТАНТЫ ГЛАВА 27. КОНСТАНТЫ

```
cmp [buf], 0x6468544D ; "MThd"
jnz _error_not_a_MIDI_file
```

...либо вызвав функцию сравнения блоков памяти memcmp() или любой аналогичный код, вплоть до инструкции CMPSB

Найдя такое место мы получаем как минимум информацию о том, где начинается загрузка MIDI-файла, во-вторых, мы можем увидеть где располагается буфер с содержимым файла, и что еще оттуда берется, и как используется.

27.1.1. DHCP

Это касается также и сетевых протоколов. Например, сетевые пакеты протокола DHCP содержат так называемую *magic cookie*: 0x63538263. Какой-либо код, генерирующий пакеты по протоколу DHCP где-то и как-то должен внедрять в пакет также и эту константу. Найдя её в коде мы сможем найти место где происходит это и не только это. Любая программа, получающая DHCP-пакеты, должна где-то как-то проверять *magic cookie*, сравнивая это поле пакета с константой.

Haпример, берем файл dhcpcore.dll из Windows 7 x64 и ищем эту константу. И находим, два раза: оказывается, эта константа используется в функциях с красноречивыми названиями DhcpExtractOptionsForValidation() и DhcpExtractFullO

Листинг 27.2: dhcpcore.dll (Windows 7 x64)

А вот те места в функциях где происходит обращение к константам:

Листинг 27.3: dhcpcore.dll (Windows 7 x64)

.text:000007FF6480875F	mov	eax, [rsi]
.text:000007FF64808761	cmp	eax, cs:dword_7FF6483CBE8
.text:000007FF64808767	jnz	loc_7FF64817179

И:

Листинг 27.4: dhcpcore.dll (Windows 7 x64)

.text:000007FF648082C7	mov	eax, [r12]
.text:000007FF648082CB	cmp	eax, cs:dword_7FF6483CBEC
.text:000007FF648082D1	jnz	loc_7FF648173AF

27.2. Поиск констант

В IDA это очень просто, Alt-B или Alt-I. А для поиска константы в большом количестве файлов, либо для поиска их в неисполняемых файлах, имеется небольшая утилита $binary\ grep^6$.

⁶GitHub

Поиск нужных инструкций

Если программа использует инструкции сопроцессора, и их не очень много, то можно попробовать вручную проверить отладчиком какую-то из них.

К примеру, нас может заинтересовать, при помощи чего Microsoft Excel считает результаты формул, введенных пользователем. Например, операция деления.

Если загрузить excel.exe (из Office 2010) версии 14.0.4756.1000 в IDA, затем сделать полный листинг и найти все инструкции FDIV (но кроме тех, которые в качестве второго операнда используют константы — они, очевидно, не подходят нам):

```
cat EXCEL.lst | grep fdiv | grep -v dbl_ > EXCEL.fdiv
```

...то окажется, что их всего 144.

Мы можем вводить в Excel строку вроде = (1/3) и проверить все эти инструкции.

Проверяя каждую инструкцию в отладчике или tracer (проверять эти инструкции можно по 4 за раз), окажется, что нам везет и срабатывает всего лишь 14-я по счету:

```
.text:3011E919 DC 33 fdiv qword ptr [ebx]
```

```
PID=13944|TID=28744|(0) 0x2f64e919 (Excel.exe!BASE+0x11e919)
EAX=0x02088006 EBX=0x02088018 ECX=0x00000001 EDX=0x00000001
ESI=0x02088000 EDI=0x00544804 EBP=0x0274FA3C ESP=0x0274F9F8
EIP=0x2F64E919
FLAGS=PF IF
FPU ControlWord=IC RC=NEAR PC=64bits PM UM OM ZM DM IM
FPU StatusWord=
FPU ST(0): 1.000000
```

В ST(0) содержится первый аргумент (1), второй содержится в [EBX].

Следующая за FDIV инструкция (FSTP) записывает результат в память:

```
.text:3011E91B DD 1E fstp qword ptr [esi]
```

Если поставить breakpoint на ней, то мы можем видеть результат:

```
PID=32852|TID=36488|(0) 0x2f40e91b (Excel.exe!BASE+0x11e91b)
EAX=0x00598006 EBX=0x00598018 ECX=0x00000001 EDX=0x00000001
ESI=0x00598000 EDI=0x00294804 EBP=0x026CF93C ESP=0x026CF8F8
EIP=0x2F40E91B
FLAGS=PF IF
FPU ControlWord=IC RC=NEAR PC=64bits PM UM OM ZM DM IM
FPU StatusWord=C1 P
FPU ST(0): 0.333333
```

А также, в рамках пранка 1 , модифицировать его на лету:

¹practical joke

tracer -l:excel.exe bpx=excel.exe!BASE+0x11E91B,set(st0,666)

PID=36540|TID=24056|(0) 0x2f40e91b (Excel.exe!BASE+0x11e91b)
EAX=0x00680006 EBX=0x00680018 ECX=0x00000001 EDX=0x00000001
ESI=0x00680000 EDI=0x00395404 EBP=0x0290FD9C ESP=0x0290FD58
EIP=0x2F40E91B
FLAGS=PF IF
FPU ControlWord=IC RC=NEAR PC=64bits PM UM OM ZM DM IM
FPU StatusWord=C1 P
FPU ST(0): 0.333333
Set ST0 register to 666.000000

Excel показывает в этой ячейке 666, что окончательно убеждает нас в том, что мы нашли нужное место.




Рис. 28.1: Пранк сработал

Если попробовать ту же версию Excel, только x64, то окажется что там инструкций FDIV всего 12, причем нужная нам — третья по счету.

```
tracer.exe -l:excel.exe bpx=excel.exe!BASE+0x1B7FCC,set(st0,666)
```

Видимо, все дело в том, что много операций деления переменных типов *float* и *double* компилятор заменил на SSE-инструкции вроде DIVSD, коих здесь теперь действительно много (DIVSD присутствует в количестве 268 инструкций).

Подозрительные паттерны кода

29.1. Инструкции XOR

Инструкции вроде XOR ор, ор (например, XOR EAX, EAX) обычно используются для обнуления регистра, однако, если операнды разные, то применяется операция именно «исключающего или». Эта операция очень редко применяется в обычном программировании, но применяется очень часто в криптографии, включая любительскую. Особенно подозрительно, если второй операнд — это большое число. Это может указывать на шифрование, вычисление контрольной суммы, и т.д.

Этот AWK-скрипт можно использовать для обработки листингов (.lst) созданных IDA:

29.2. Вручную написанный код на ассемблере

Современные компиляторы не генерируют инструкции LOOP и RCL. С другой стороны, эти инструкции хорошо знакомы кодерам, предпочитающим писать прямо на ассемблере. Если такие инструкции встретились, можно сказать с какой-то вероятностью, что этот фрагмент кода написан вручную.

Также, пролог/эпилог функции обычно не встречается в ассемблерном коде, написанном вручную.

Как правило, в вручную написанном коде, нет никакого четкого метода передачи аргументов в функцию.

Пример из ядра Windows 2003 (файл ntoskrnl.exe):

```
MultiplyTest proc near
                                        ; CODE XREF: Get386Stepping
                      CX, CX
loc_620555:
                                        ; CODE XREF: MultiplyTest+E
              push
                      \mathsf{cx}
              call
                      Multiply
              pop
                      short locret_620563
              jb
              loop
                      loc_620555
              clc
locret_620563:
                                        ; CODE XREF: MultiplyTest+C
MultiplyTest endp
Multiply
              proc near
                                        ; CODE XREF: MultiplyTest+5
              mov
                      ecx, 81h
                      eax, 417A000h
              mov
             mul
                      ecx
                      edx, 2
              cmp
              stc
              jnz
                      short locret 62057F
              cmp
                      eax, 0FE7A000h
              stc
                      short locret_62057F
```

clc

locret_62057F: ; CODE XREF: Multiply+10

; Multiply+18

retn

Multiply endp

Действительно, если заглянуть в исходные коды WRK^1 v1.2, данный код можно найти в файле $WRK-v1.2\base\ntos\ke\i386\cpu.asm.$

¹Windows Research Kernel

Использование magic numbers для трассировки

Нередко бывает нужно узнать, как используется то или иное значение, прочитанное из файла либо взятое из пакета, принятого по сети. Часто, ручное слежение за нужной переменной это трудный процесс. Один из простых методов (хотя и не полностью надежный на 100%) это использование вашей собственной *magic number*.

Это чем-то напоминает компьютерную томографию: пациенту перед сканированием вводят в кровь рентгеноконтрастный препарат, хорошо отсвечивающий в рентгеновских лучах. Известно, как кровь нормального человека расходится, например, по почкам, и если в этой крови будет препарат, то при томографии будет хорошо видно, достаточно ли хорошо кровь расходится по почкам и нет ли там камней, например, и прочих образований.

Мы можем взять 32-битное число вроде 0x0badf00d, либо чью-то дату рождения вроде 0x11101979 и записать это, занимающее 4 байта число, в какое-либо место файла используемого исследуемой нами программой.

Затем, при трассировки этой программы, в том числе, при помощи tracer в режиме *code coverage*, а затем при помощи *grep* или простого поиска по текстовому файлу с результатами трассировки, мы можем легко увидеть, в каких местах кода использовалось это значение, и как.

Пример результата работы tracer в режиме *cc*, к которому легко применить утилиту *grep*:

```
      0x150bf66 (_kziaia+0x14), e=
      1 [MOV EBX, [EBP+8]] [EBP+8]=0xf59c934

      0x150bf69 (_kziaia+0x17), e=
      1 [MOV EDX, [69AEB08h]] [69AEB08h]=0

      0x150bf6f (_kziaia+0x1d), e=
      1 [FS: MOV EAX, [2Ch]]

      0x150bf75 (_kziaia+0x23), e=
      1 [MOV ECX, [EAX+EDX*4]] [EAX+EDX*4]=0xf1ac360

      0x150bf78 (_kziaia+0x26), e=
      1 [MOV [EBP-4], ECX] ECX=0xf1ac360
```

Это справедливо также и для сетевых пакетов. Важно только, чтобы наш *magic number* был как можно более уникален и не присутствовал в самом коде.

Помимо tracer, такой эмулятор MS-DOS как DosBox, в режиме heavydebug, может писать в отчет информацию обо всех состояниях регистра на каждом шаге исполнения программы 1 , так что этот метод может пригодиться и для исследования программ под DOS.

¹См. также мой пост в блоге об этой возможности в DosBox: blog.yurichev.com

ГЛАВА 31. ПРОЧЕЕ ГЛАВА 31. ПРОЧЕЕ

Глава 31

Прочее

31.1. Общая идея

Нужно стараться как можно чаще ставить себя на место программиста и задавать себе вопрос, как бы вы сделали ту или иную вещь в этом случае и в этой программе.

31.2. Некоторые паттерны в бинарных файлах

Иногда мы можем легко заметить массив 16/32/64-битных значений визуально, в шестнадцатеричном редакторе. Вот пример очень типичного MIPS-кода. Как мы наверное помним, каждая инструкция в MIPS (а также в ARM в режиме ARM, или ARM64) имеет длину 32 бита (или 4 байта), так что такой код это массив 32-битных значений. Глядя на этот скриншот, можно увидеть некий узор. Вертикальные красные линии добавлены для ясности:

ГЛАВА 31. ПРОЧЕЕ ГЛАВА 31. ПРОЧЕЕ




Рис. 31.1: Hiew: очень типичный код для MIPS

31.3. Сравнение «снимков» памяти

Метод простого сравнения двух снимков памяти для поиска изменений часто применялся для взлома игр на 8-битных компьютерах и взлома файлов с записанными рекордными очками.

К примеру, если вы имеете загруженную игру на 8-битном компьютере (где самой памяти не очень много, но игра занимает еще меньше), и вы знаете что сейчас у вас, условно, 100 пуль, вы можете сделать «снимок» всей памяти и сохранить где-то. Затем просто стреляете куда угодно, у вас станет 99 пуль, сделать второй «снимок», и затем сравнить эти два снимка: где-то наверняка должен быть байт, который в начале был 100, а затем стал 99. Если учесть, что игры на тех маломощных домашних компьютерах обычно были написаны на ассемблере и подобные переменные там были глобальные, то можно с уверенностью сказать, какой адрес в памяти всегда отвечает за количество пуль. Если поискать в дизассемблированном коде игры все обращения по этому адресу, несложно найти код, отвечающий за уменьшение пуль и записать туда инструкцию NOP или несколько NOP-в, так мы получим игру в которой у игрока всегда будет 100 пуль, например. А так как игры на тех домашних 8-битных компьютерах всегда загружались по одним и тем же адресам, и версий одной игры редко когда было больше одной продолжительное время, то геймеры-энтузиасты знали, по какому адресу (используя инструкцию языка BASIC POKE) что записать после загрузки игры, чтобы хакнуть её. Это привело к появлению списков «читов» состоящих из инструкций РОКЕ, публикуемых в журналах посвященным 8-битным играм. См. также: wikipedia.

Точно так же легко модифицировать файлы с сохраненными рекордами (кто сколько очков набрал), впрочем, это может сработать не только с 8-битными играми. Нужно заметить, какой у вас сейчас рекорд и где-то сохранить файл с очками. Затем, когда очков станет другое количество, просто сравнить два файла, можно даже DOS-утилитой FC¹ (файлы рекордов, часто, бинарные). Где-то будут отличаться несколько байт, и легко будет увидеть, какие именно отвечают за количество очков. Впрочем, разработчики игр полностью осведомлены о таких хитростях и могут защититься от этого.

 $^{^{1}}$ утилита MS-DOS для сравнения двух файлов побайтово

ГЛАВА 31. ПРОЧЕЕ ГЛАВА 31. ПРОЧЕЕ

31.3.1. Peecтр Windows

А еще можно вспомнить сравнение реестра Windows до инсталляции программы и после . Это также популярный метод поиска, какие элементы реестра программа использует. Наверное это причина, почему так популярны shareware-программы для очистки реестра в Windows.

31.3.2. Блинк-компаратор

Сравнение файлов или слепков памяти вообще, немного напоминает блинк-компаратор ²: устройство, которое раньше использовали астрономы для поиска движущихся небесных объектов. Блинк-компаратор позволял быстро переключаться между двух отснятых в разное время кадров, и астроном мог увидеть разницу визуально. Кстати, при помощи блинк-компаратора, в 1930 был открыт Плутон.

²http://go.yurichev.com/17349

Часть IV Инструменты

ГЛАВА 32. ДИЗАССЕМБЛЕР ГЛАВА 32. ДИЗАССЕМБЛЕР

Глава 32

Дизассемблер

32.1. IDA

Старая бесплатная версия доступна для скачивания 1 .

 $^{^{1}} hex-rays.com/products/ida/support/download_freeware.shtml$

ГЛАВА 33. ОТЛАДЧИК ГЛАВА 33. ОТЛАДЧИК

Глава 33

Отладчик

33.1. tracer

Автор часто использует $tracer^{1}$ вместо отладчика.

Со временем, автор этих строк отказался использовать отладчик, потому что всё что ему нужно от него это иногда подсмотреть какие-либо аргументы какой-либо функции во время исполнения или состояние регистров в определенном месте. Каждый раз загружать отладчик для этого это слишком, поэтому родилась очень простая утилита *tracer*. Она консольная, запускается из командной строки, позволяет перехватывать исполнение функций, ставить точки останова на произвольные места, смотреть состояние регистров, модифицировать их, и т.д.

Но для учебы очень полезно трассировать код руками в отладчике, наблюдать как меняются значения регистров (например, как минимум классический SoftICE, OllyDbg, WinDbg подсвечивают измененные регистры), флагов, данные, менять их самому, смотреть реакцию, и т.д.

¹yurichev.com

ГЛАВА 34. ДЕКОМПИЛЯТОРЫ ГЛАВА 34. ДЕКОМПИЛЯТОРЫ

Глава 34

Декомпиляторы

Пока существует только один публично доступный декомпилятор в Си высокого качества : Hex-Rays: hex-rays.com/products/decompiler/

Прочие инструменты

- Microsoft Visual Studio Express¹: Усеченная бесплатная версия Visual Studio, пригодная для простых экспериментов.
- Hiew² для мелкой модификации кода в исполняемых файлах.
- binary grep: небольшая утилита для поиска констант (либо просто последовательности байт) в большом количестве файлов, включая неисполняемые: GitHub.

¹visualstudio.com/en-US/products/visual-studio-express-vs

²hiew.r

Часть V Что стоит почитать

ГЛАВА 36. КНИГИ ГЛАВА 36. КНИГИ

Глава 36

Книги

36.1. Windows

[RA09].

36.2. Си/Си++

[ISO13].

36.3. x86 / x86-64

[Int13], [AMD13]

36.4. ARM

Документация от ARM: http://go.yurichev.com/17024

36.5. Криптография

[Sch94]

ГЛАВА 37. БЛОГИ ГЛАВА 37. БЛОГИ

Глава 37

Блоги

37.1. Windows

- Microsoft: Raymond Chen
- nynaeve.net

ГЛАВА 38. ПРОЧЕЕ ГЛАВА 38. ПРОЧЕЕ

Глава 38

Прочее

Имеются два отличных субреддита на reddit.com посвященных RE^1 : reddit.com/r/ReverseEngineering/ и reddit.com/r/remath (для тем посвященных пересечению RE и математики).

Имеется также часть сайта Stack Exchange посвященная RE: reverseengineering.stackexchange.com.

Ha IRC есть канал ##re на FreeNode².

 $^{^1 {\}it Reverse Engineering}$

²freenode.net

Послесловие

ГЛАВА 39. ВОПРОСЫ?

Глава 39

Вопросы?

Совершенно по любым вопросам вы можете не раздумывая писать автору: <dennis(a)yurichev.com>

Есть идеи о том, что ещё можно добавить в эту книгу?

Пожалуйста, присылайте мне информацию о замеченных ошибках (включая грамматические), и т.д.

Автор много работает над книгой, поэтому номера страниц, листингов, и т.д. очень часто меняются. Пожалуйста, в своих письмах мне не ссылайтесь на номера страниц и листингов. Есть метод проще: сделайте скриншот страницы, затем в графическом редакторе подчеркните место, где вы видите ошибку, и отправьте автору. Так он может исправить её намного быстрее. Ну а если вы знакомы с git и 上ТЕХ, вы можете исправить ошибку прямо в исходных текстах: GitHub.

Не бойтесь побеспокоить меня написав мне о какой-то мелкой ошибке, даже если вы не очень уверены. Я всё-таки пишу для начинающих, поэтому мнение и коментарии именно начинающих очень важны для моей работы.

ГЛАВА 39. ВОПРОСЫ?

Внимание: это сокращенная LITE-версия!

Она примерно в 6 раз короче полной версии (~150 страниц) и предназначена для тех, кто хочет краткого введения в основы reverse engineering. Здесь нет ничего о MIPS, ARM, OllyDBG, GCC, GDB, IDA, нет задач, примеров, и т.д.

Если вам всё ещё интересен reverse engineering, полная версия книги всегда доступна на моем сайте: beginners.re.

Список принятых сокращений

ОС Операционная Системаix
ЯП Язык Программирования
ПЗУ Постоянное запоминающее устройство
RA Адрес возврата
SP stack pointer. SP/ESP/RSP в x86/x64. SP в ARM.
PC Program Counter. IP/EIP/RIP в x86/64. PC в ARM
IDA Интерактивный дизассемблер и отладчик, разработан Hex-Rays
MSVC Microsoft Visual C++
AKA Also Known As (Также известный как)
CRT C runtime library6
CPU Central processing unitix
SIMD Single instruction, multiple data53
ISA Instruction Set Architecture (Архитектура набора команд)
SEH Structured Exception Handling
NOP No OPeration
RAM Random-access memory
API Application programming interface
ASCIIZ ASCII Zero (ASCII-строка заканчивающаяся нулем)
VM Virtual Memory (виртуальная память)
WRK Windows Research Kernel
GPR General Purpose Registers (регистры общего пользования)
RE Reverse Engineering
BOM Byte order mark
MBR Master Boot Record
RFC Request for Comments
EOF End of file (конец файла)

Glossary Glossary

вещественное число числа, которые могут иметь точку. в Cu/Cu++ это float и double . 61

Glossary

```
декремент Уменьшение на 1. 52, 57
инкремент Увеличение на 1. 52, 57
произведение Результат умножения. 28
указатель стека Регистр указывающий на место в стеке . 6, 9, 11, 14, 141
частное Результат деления. 61
anti-pattern Нечто широко известное как плохое решение . 20, 107
callee Вызываемая функция. 17, 28, 107
caller Функция вызывающая другую функцию. 29, 107
heap (куча) обычно, большой кусок памяти предоставляемый OC, так что прикладное ПО может делить его как захочет.
     malloc()/free() работают с кучей . 9, 11, 88
jump offset Часть опкода JMP или Jcc инструкции, просто прибавляется к адресу следующей инструкции, и так вычисля-
     ется новый PC^1. Может быть отрицательным. 37
NOP «no operation», холостая инструкция. 126
PDB (Win32) Файл с отладочной информацией, обычно просто имена функций, но иногда имена аргументов функций и
     локальных переменных . 109
РОКЕ Инструкция языка BASIC записывающая байт по определенному адресу . 126
register allocator Функция компилятора распределяющая локальные переменные по регистрам процессора . 57, 102
reverse engineering процесс понимания как устроена некая вещь, иногда, с целью клонирования оной . iv
stack frame Часть стека, в которой хранится информация, связанная с текущей функцией: локальные переменные, аргу-
     менты функции, RA, и т.д.. 18, 28
stdout standard output. 12, 45
tracer Моя простейшая утилита для отладки. Читайте больше об этом тут: 33.1 (стр. 130). 111, 120, 124
Windows NT Windows NT, 2000, XP, Vista, 7, 8. 114
```

 $^{^{1}}$ Program Counter. IP/EIP/RIP в x86/64. PC в ARM.

Предметный указатель

	24515
Переполнение буфера, 63	BASIC
Элементы языка Си	POKE, 126
Указатели, 17 , 102	binary grep, 119, 132
C99	Borland Delphi, 112
bool, 75	
variable length arrays, 68	cdecl, 14
const, 5	column-major order, 70
for, 52	Compiler intrinsic, 12
if, 34, 44	Cygwin, 111
return, 6, 23	
switch, 43, 44	DosBox, 124
while, 56	
Стандартная библиотека Си	Error messages, 116
alloca(), 11, 68, 107	
***	fastcall, 7, 16
assert(), 117	FORTRAN, 70
free(), 107	Function epilogue, 8, 122
longjmp(), 45	Function prologue, 8, 122
malloc(), 89, 107	
memcmp(), 119	Hiew, 24, 37, 112
memcpy(), 17	
rand(), 83, 110	IDA, 114
realloc(), 107	Intel C++, 6
scanf(), 17	
strlen(), 56	jumptable, 46
Аномалии компиляторов, 41, 80	MDE 110
CN++	MD5, 118
STL, 109	MIDI, 118
Использование grep, 109, 120, 124	MIPS, 125
Глобальные переменные, 20	MS-DOS, 118, 124, 126
Переполнение буфера, 67	Deced 442
Рекурсия, 8, 10	Pascal, 112
Стек, 9, 27, 45	puts() вместо printf(), 30
Переполнение стека, 10	Posister allocation 102
Стековый фрейм, 18	Register allocation, 102
Синтаксический сахар, 44	row-major order, 70
OllyDbg, 66, 70, 71	SAP, 109
Oracle RDBMS, 6, 116	
57dete 17557 13, 6, 116	Security through obscurity, 116
ARM	Shadow space, 29 Signed numbers, 35, 105
Инструкции	Signed numbers, 33, 103
ASR, 81	tracer, 111, 120, 124, 130
CSEL, 42	tracer, 111, 120, 124, 130
LSL, 81	Unicode, 113
LSR, 81	UTF-16LE, 113, 114
MOV, 4	UTF-8, 113
MOVcc, 42	011-0, 113
POP, 9	Windows
PUSH, 9	KERNEL32.DLL, 75
·	PDB, 109
TEST, 57	Structured Exception Handling, 12
AWK, 122	•
Base64, 116	Win32, 75, 114
base64, 116	x86
bash, 31	инструкции Инструкции
Dasii, 31	ипструкции

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ADC, 99 ADD, 6, 14, 28 AND, 76-78, 81, 97 CALL, 6, 10 CBW, 106 CDQ, 101, 106 CDQE, 106 CMOVcc, 40, 42 CMP, 23 CMPSB, 119 CPUID, 94 CWD, 106 CWDE, 106 DEC, 57 DIV, 106 **DIVSD**, 121 FDIV, 120 IDIV, 106 IMUL, 28, 106 INC, 57 INT3, 111 JA, 35, 105 JAE, 35 JB, 35, 105 JBE, 35 Jcc, **41** JE, 45 JG, 35, 105 JGE, 35 JL, 35, 105 JLE, 35 JMP, 10 JNE, 23, 35 JZ, 45 LEA, 19, 28 LOOP, 52, 55, 122 MOV, 4, 6 MOVSX, 57, 106 MOVSXD, 69 MOVZX, 89 MUL, 106 OR, 77 POP, 6, 9, 10 PUSH, 6, 9, 10, 18 RCL, 122 RET, 4, 6, 10 **ROL**, 80 SAR, 81, 106 SBB, 99 SHL, 59, 63, 81 SHR, 61, 81, 97 SHRD, 101 SUB, 6, 23, 45 TEST, 57, 76, 81 XOR, 6, 23, 122 Регистры Флаги, 23 EAX, 23, 30 EBP, 18, 28 ESP, 14, 18 JMP, 48 ZF, 23, 76 x86-64, 6, 15, 17, 19, 25, 28, 102 ЛИТЕРАТУРА ЛИТЕРАТУРА

Литература

[AMD13] AMD. AMD64 Architecture Programmer's Manual. Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17284. 2013.

- [Dij68] Edsger W. Dijkstra. «Letters to the editor: go to statement considered harmful». B: Commun. ACM 11.3 (март 1968), c. 147–148. ISSN: 0001-0782. DOI: 10.1145/362929.362947. URL: http://go.yurichev.com/17299.
- [Fog13] Agner Fog. The microarchitecture of Intel, AMD and VIA CPUs / An optimization guide for assembly programmers and conhttp://go.yurichev.com/17278. 2013.
- [Int13] Intel. Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual Combined Volumes:1, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, and 3C. Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17283. 2013.
- [ISO07] ISO. ISO/IEC 9899:TC3 (С С99 standard). Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17274. 2007.
- [ISO13] ISO. ISO/IEC 14882:2011 (C++ 11 standard). Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17275. 2013.
- [Ker88] Brian W. Kernighan. The C Programming Language. Под ред. Dennis M. Ritchie. 2nd. Prentice Hall Professional Technical Reference, 1988. ISBN: 0131103709.
- [Knu74] Donald E. Knuth. «Structured Programming with go to Statements». B: <u>ACM Comput. Surv.</u> 6.4 (дек. 1974). Also available as http://go.yurichev.com/17271, c. 261—301. ISSN: 0360-0300. DOI: 10.1145/356635. 356640. URL: http://go.yurichev.com/17300.
- [Knu98] Donald E. Knuth. <u>The Art of Computer Programming Volumes 1-3 Boxed Set</u>. 2nd. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1998. ISBN: 0201485419.
- [Mit13] Michael Matz / Jan Hubicka / Andreas Jaeger / Mark Mitchell. System V Application Binary Interface. AMD64 Architecture Pr Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17295. 2013.
- [One96] Aleph One. «Smashing The Stack For Fun And Profit». В: <u>Phrack</u> (1996). Также доступно здесь: http://go. yurichev.com/17266.
- [Pre+07] William H. Press и др. Numerical Recipes. 2007.
- [RA09] Mark E. Russinovich и David A. Solomon with Alex Ionescu. <u>Windows® Internals: Including Windows Server 2008 and Windows</u> 2009.
- [Rit79] Dennis M. Ritchie. «The Evolution of the Unix Time-sharing System». B: (1979).
- [RT74] D. M. Ritchie и K. Thompson. «The UNIX Time Sharing System». В: (1974). Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17270.
- [Sch94] Bruce Schneier. Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C. 1994.
- [Str13] Bjarne Stroustrup. The C++ Programming Language, 4th Edition. 2013.
- [Yur13] Dennis Yurichev. <u>C/C++ programming language notes</u>. Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17289. 2013.